

Paint Shop Pro PHOTO XI

BENUTZERHANDBUCH

Inhaltsverzeichnis

Inhalt des Benutzerhandbuchs
Installieren und Deinstallieren von Corel Paint Shop Pro Photo
Starten und Beenden von Corel Paint Shop Pro Photo 7 Registrieren von Corel-Produkten 7 Aktualisieren von Corel Paint Shop Pro Photo 8 Corel Support Services 8 Informationen über die Corel Corporation 8 Richtiger Umgang mit Corel Paint Shop Pro Photo 9 Konventionen der Dokumentation 9 Verwenden der Lernstudio-Palette 10 Verwenden des Hilfesystems 11 Arbeitsoberflächen-Tour 13 Erkunden der Arbeitsoberfläche 13 Verwenden von Paletten 14 Verwenden von Symbolleisten 16 Verwenden von Werkzeugen 17
Registrieren von Corel-Produkten 7 Aktualisieren von Corel Paint Shop Pro Photo 8 Corel Support Services 8 Informationen über die Corel Corporation 8 Richtiger Umgang mit Corel Paint Shop Pro Photo 9 Konventionen der Dokumentation 9 Verwenden der Lernstudio-Palette 10 Verwenden des Hilfesystems 11 Arbeitsoberflächen-Tour 13 Erkunden der Arbeitsoberfläche 13 Verwenden von Paletten 14 Verwenden von Symbolleisten 16 Verwenden von Werkzeugen 17
Aktualisieren von Corel Paint Shop Pro Photo
Corel Support Services
Informationen über die Corel Corporation 8 Richtiger Umgang mit Corel Paint Shop Pro Photo 9 Konventionen der Dokumentation 9 Verwenden der Lernstudio-Palette 10 Verwenden des Hilfesystems 11 Arbeitsoberflächen-Tour 13 Erkunden der Arbeitsoberfläche 13 Verwenden von Paletten 14 Verwenden von Symbolleisten 16 Verwenden von Werkzeugen 17
Richtiger Umgang mit Corel Paint Shop Pro Photo 9 Konventionen der Dokumentation 9 Verwenden der Lernstudio-Palette 10 Verwenden des Hilfesystems 11 Arbeitsoberflächen-Tour 13 Erkunden der Arbeitsoberfläche 13 Verwenden von Paletten 14 Verwenden von Symbolleisten 16 Verwenden von Werkzeugen 17
Konventionen der Dokumentation 9 Verwenden der Lernstudio-Palette 10 Verwenden des Hilfesystems 11 Arbeitsoberflächen-Tour 13 Erkunden der Arbeitsoberfläche 13 Verwenden von Paletten 14 Verwenden von Symbolleisten 16 Verwenden von Werkzeugen 17
Verwenden der Lernstudio-Palette10Verwenden des Hilfesystems11Arbeitsoberflächen-Tour13Erkunden der Arbeitsoberfläche13Verwenden von Paletten14Verwenden von Symbolleisten16Verwenden von Werkzeugen17
Verwenden des Hilfesystems11Arbeitsoberflächen-Tour13Erkunden der Arbeitsoberfläche13Verwenden von Paletten14Verwenden von Symbolleisten16Verwenden von Werkzeugen17
Arbeitsoberflächen-Tour. 13 Erkunden der Arbeitsoberfläche 13 Verwenden von Paletten 14 Verwenden von Symbolleisten 16 Verwenden von Werkzeugen 17
Erkunden der Arbeitsoberfläche13Verwenden von Paletten14Verwenden von Symbolleisten16Verwenden von Werkzeugen17
Verwenden von Paletten14Verwenden von Symbolleisten16Verwenden von Werkzeugen17
Verwenden von Symbolleisten 16 Verwenden von Werkzeugen 17
Verwenden von Werkzeugen
Anzeigen von Bildern
<u> </u>
Öffnen von Corel Snapfire
Erste Schritte mit Corel Paint Shop Pro Photo25
Übernehmen von Fotos in Corel Paint Shop Pro Photo 25
Öffnen und Schließen von Bildern27
Speichern von Bildern
Zoomen und Schwenken
Rückgängigmachen und Wiederherstellen von Aktionen 33
Löschen von Bildern34
Arbeiten mit dem Verwalter

Inhaltsverzeichnis

Arbeiten mit Fotoablagen	36
Anpassen von Bildern	37
Drehen von Bildern	37
Beschneiden von Bildern	38
Ausrichten von Bildern	40
Korrigieren der Perspektive	42
Automatisches Vornehmen grundlegender Fotokorrekturen	43
Entfernen von Bildrauschen digitaler Kameras	45
Erstellen von Fokusbereichen durch Steuerung des Tiefeneffekts	46
Ändern der Bildgröße	
Retuschieren und Restaurieren von Bildern	
Entfernen des Rote-Augen-Effekts	
Vornehmen von Schönheitskorrekturen	
Entfernen von Bildfehlern	
Entfernen von Fehlern und Objekten	
Löschen von Bildbereichen	57
Farben von Bildbereichen ändern, um einen realistischen Effekt zu erzeugen	59
Arbeiten mit einer Auswahl	61
Erstellen einer Auswahl	
Aus- und Einblenden des Auswahlrahmens	
Ändern einer Auswahl	
Umkehren und Aufheben einer Auswahl	
Arbeiten mit Ebenen	71
Ebenen	
Verwenden von Ebenen mit Fotos	
Verwenden der Ebenenpalette	
Erstellen von Ebenen	
Umbenennen von Ebenen	76

ii

Anzeigen von Ebenen	7
Ändern der Reihenfolge von Ebenen in einem Bild 7	
Verschieben von Ebenen auf der Leinwand	8
Arbeiten mit Farben und Materialien7	9
Verwenden der Materialpalette	9
Auswählen von Farben mithilfe der Farbauswahl 8	2
Auswählen von Farben aus einem Bild oder vom Desktop 8	4
Anwenden von Effekten	5
Auswählen von Effekten	5
Anwenden von Fotoeffekten	8
Erstellen von Fotos im Antik-Look mit der Zeitmaschine 9	0
Anwenden von Film- und Filtereffekten auf Fotos 9	1
Hinzufügen von Bilderrahmen zu Bildern 9.	3
Verwenden des Bildstempelwerkzeugs9	
Verzerren von Bildern 9	7
Arbeiten mit Text	9
Anwenden von Text9	9
Text formatieren	1
Drucken von Bildern	5
Drucken von Bildern 10	5
Erstellen von Layouts	9
E-Mail und Photo Sharing	1
Versenden von Fotos, Videos und Diashows per E-Mail 11	1
Senden von Bildern an einen Photo-Sharing-Service 11	3
Index11	5

Inhaltsverzeichnis iii

Gestalten Willkommen bei Corel Paint Shop Pro Photo



Corel® Paint Shop Pro® Photo XI ist die erschwingliche Standardsoftware für die professionelle Bildbearbeitung. Sie können Fotos bearbeiten, Grafiken Gestalten, zeichnen und malen, und das alles auf einer individuell anpassbaren Arbeitsoberfläche.

In diesem Abschnitt werden die folgenden Themen behandelt:

- Inhalt dieses Benutzerhandbuchs
- Neuerungen in Corel Paint Shop Pro Photo XI
- Installieren und Deinstallieren von Corel Paint Shop Pro Photo
- Starten und Beenden von Corel Paint Shop Pro Photo
- Registrieren von Corel-Produkten
- Aktualisieren von Corel Paint Shop Pro Photo
- Corel® Support Services™
- Corel Corporation

Inhalt des Benutzerhandbuchs

Dieses Benutzerhandbuch enthält alle Informationen, die Sie benötigen, um sich mit der Arbeitsoberfläche von Corel Paint Shop Pro Photo vertraut zu machen und die grundlegenden Aufgaben und Bildbearbeitungsfunktionen kennen zu lernen. Es dient als Ergänzung der umfassenderen Hilfe, die innerhalb des Programms aufgerufen werden kann, sowie der weiteren Lernressourcen, wie etwa Lernprogramme, Filme und Schulungsvideos, die über die Corel Website (www.corel.com) erhältlich sind. Informationen zu weiteren Lernressourcen finden Sie im Abschnitt *Richtiger Umgang mit Corel Paint Shop Pro Photo* auf Seite 9.

Neuerungen in Corel Paint Shop Pro Photo XI

Corel Paint Shop Pro Photo XI schließt nahtlos an die letzte Version von Corel Paint Shop Pro an und bietet wie gewohnt erschwingliche, leistungsstarke und professionelle Werkzeuge und Funktionen.

Fotofreunde – vom Profi-Fotografen bis hin zum Anfänger – können ihre Arbeit mit dieser Anwendung auf ein neues Niveau bringen. Der Umgang mit diesem Programm ist kinderleicht und erzielt erstaunliche Ergebnisse.

Integrierte Fotoverwaltung

Doch Corel Paint Shop Pro Photo hat noch weit mehr zu bieten als leistungsstarke Bildbearbeitungswerkzeuge und -funktionen. Es ist ein Programm für digitale Fotografie, mit dem Sie ganz einfach Ihre Fotos mithilfe des integrierten Verwalters importieren, verwalten und weitergeben können. Weitere Informationen zur Verwendung des Verwalters finden Sie unter *Suchen, Verwalten und Überprüfen von Bildern* in der Hilfe.

Wichtige Foto-Tools

Corel Paint Shop Pro Photo ist bekannt für seine Benutzerfreundlichkeit, weil Ihr Feedback bei der Programmentwicklung schon immer eine besonders große Rolle gespielt hat. Sie als Benutzer haben Ihre Wünsche geäußert, z.B. nach automatischen Korrekturfunktionen mit einem Klick, die Ihnen die Bildkorrektur erleichtern, und nach fortschrittlichen Werkzeugen, die den hohen Präzisionsstandards in der digitalen Fotografie gerecht werden, und Corel Paint Shop Pro Photo hat entsprechend auf Ihre Wünsche reagiert.

- Besser! Beschnittwerkzeug Das Beschnittwerkzeug wurde entsprechend Ihrem Wunsch verbessert, um Ihnen die präzisen Abmessungen zu ermöglichen, die Sie sich für Ihre Bilder wünschen. Wenn Sie mit dem Beschnittwerkzeug einen Bereich in einem Bild auswählen, wird eine frei bewegliche Symbolleiste unterhalb des ausgewählten Bereichs angezeigt, in der Sie eine vordefinierte Beschneidungsgröße auswählen oder den ausgewählten Beschnittbereich drehen können. Weitere Informationen finden Sie unter Beschneiden von Bildern auf Seite 38.
- Besser! Fotokorrektur in einem Schritt Diese Funktion korrigiert automatisch den Farbabgleich, den Kontrast, die Schärfe und Sättigung eines Bildes. Weitere Informationen finden Sie unter Automatisches Vornehmen grundlegender Fotokorrekturen auf Seite 43.
- Besser! Kurven und Niveaus (Dialogfelder) Die Dialogfelder Kurven und Niveaus wurden verbessert, um Ihnen bessere Kontrolle über

einige der wichtigsten Bildeinstellungen zu ermöglichen. Diese Dialogfelder verfügen nun über Histogramme und verbessertes Rendering, sodass Sie Ihre Bilder einfach und intuitiv feinabstimmen können. Wenn Sie noch nicht so viel Erfahrung mit dieser Anwendung haben, können Sie die drei neuen automatischen Einstellungen ausprobieren, um den Kontrast und das Farbniveau Ihrer Bilder mit nur wenigen Klicks zu optimieren.

- Besser! Kamera-Raw-Datei-Unterstützung Sie können Raw-Dateien von führenden Digitalkameras öffnen und bearbeiten.
- Neu! Videodatei-Kompatibilität Jetzt können Sie das Beste aus Ihren Videos herausholen. Mit Corel Paint Shop Pro Photo XI können Sie Videoclips ansehen und Rahmen aus einem Clip extrahieren.
- Besser! E-Mail Nie zuvor war es einfacher, Bilder und Fotoprojekte an andere weiterzugeben. Sie können Fotos, Diashows und Videoclips als eingebettete Dateien oder als Anhang per E-Mail versenden. In einer Vorschau können Sie vor dem Versand nochmals überprüfen, welche Bilder versendet werden, und das Programm aktualisiert laufend die Größe der ausgewählten Dateien. Weitere Informationen finden Sie unter Versenden von Fotos, Videos und Diashows per E-Mail auf Seite 111.

Geniale Bearbeitungswerkzeuge

Corel Paint Shop Pro Photo verfügt über eine Reihe von leistungsstarken Werkzeugen, mit denen Sie nahezu jeden Fehler auf digitalen Fotos reparieren können. Wenn die schlechte Qualität eines Bildes von der Kamera herrührt, finden Sie hier eine Reihe von Werkzeugen, mit denen Sie schnell und einfach Korrekturen vornehmen können. Oder wenn Objekte auf dem Foto nicht wie gewünscht aussehen, können Sie sie mithilfe von Corel Paint Shop Pro Photo verschönern.

 Neu! Umfärber-Werkzeug – Sie können die Farben in digitalen Bildern ganz einfach verändern, um realistischere Farben zu erzielen. Anstatt einfach eine andere Farbe einzufügen, ermittelt und analysiert das Umfärber-Werkzeug Variationen in der Helligkeit des Bildes, die durch die natürliche Beleuchtung zum Zeitpunkt der Aufnahme hervorgerufen wurde, und wendet diese Beleuchtung auf die neue Farbe an, um so einen realistischen Effekt zu erzeugen. Weitere Informationen finden Sie unter Farben von Bildbereichen ändern, um einen realistischen Effekt zu erzeugen auf Seite 59.

- Neu! Hautglättung Mit der neuen Funktion Hautglättung können Sie schnell und einfach den Hautton von Personen auf Ihren Fotos nachbessern. Mithilfe einer Vorschau der Änderung können Sie wählen, wie stark der Effekt Hautglättung angewendet werden soll. Weitere Informationen finden Sie unter Vornehmen von Schönheitskorrekturen auf Seite 50.
- Neu! Kompatibilität mit Corel® Painter Essentials™ und
 Corel® Painter™ Corel Painter und Corel Painter Essentials sind
 beliebt bei Künstlern, die mit digitalen Bildern arbeiten, und bei
 Hobby- und Profifotografen und können eine ganze Reihe
 traditioneller künstlerischer Werkzeuge simulieren.
 Corel Paint Shop Pro Photo XI unterstützt jetzt RIFF-Dateien, das
 systemeigene Dateiformat für beide Programme.

Einzigartige Spezialeffekte

Corel Paint Shop Pro Photo bietet eine Reihe von Grafik-Werkzeugen und kreativen Effekten, die Ihnen dabei helfen, ein Foto in ein absolut einzigartiges Bild zu verwandeln. Unabhängig davon, ob Sie sich von fotografischen Verfahren längst vergangener Tage inspirieren lassen oder sensationelle Effekte auf Ihre Bilder anwenden möchten – hier finden Sie die passenden Werkzeuge, und Ihrer Kreativität sind keine Grenzen gesetzt!

- Neu! Zeitmaschine Jetzt können Sie sehen, wie Ihre Fotos aussehen würden, wenn Sie in einem anderen Zeitalter aufgenommen worden wären. Die Zeitmaschine bietet eine ganze Reihe von Einstellungen basierend auf Fotografie-Stilen von 1830 bis in die 80er Jahre. So können Sie Ihre Fotos ganz einfach auf eine Zeitreise schicken! Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen von Fotos im Antik-Look mit der Zeitmaschine auf Seite 90.
- Neu! Film and Filter Corel Paint Shop Pro Photo XI bietet
 zahlreiche Effekte, die auf klassischen Film- und Filterarten
 basieren. Sie können verschiedene Effekte mit verschiedenen Filmund Filterarten kombinieren und so interessante Bilder erzeugen,
 die alle Blicke auf sich ziehen. Weitere Informationen finden Sie
 unter Anwenden von Film- und Filtereffekten auf Fotos auf Seite 91.
- Neu! Tiefenschärfe Sie können nun ganz einfach den Fokus auf einen bestimmten Bildbereich legen. Mit dem neuen Tiefenschärfeneffekt können Sie einen Bereich eines Fotos besonders hervorheben, indem Sie den Rest des Bildes verschwommen erscheinen lassen. Mit dieser neuen Funktion

können Sie ganz leicht das Aussehen der Tiefenschärfenfunktion in Profi-Kameras nachahmen. Weitere Informationen finden Sie unter *Erstellen von Fokusbereichen durch Steuerung des Tiefeneffekts* auf Seite 46.

Corel® Snapfire™ Plus SE

Corel Snapfire Plus SE ist ein Testprodukt, das Ihnen zahlreiche Werkzeuge zur Bildbearbeitung und Fotoverwaltung bietet, die mit Corel Paint Shop Pro Photo zusammenarbeiten. Diese Werkzeuge helfen Ihnen dabei, Ihre Bilder zu importieren, zu bearbeiten und weiterzugeben. Nach Ablauf der Testversion können Sie weiterhin die grundlegenderen Funktionen in Corel Snapfire anwenden.

- Fotodoktor Mit dem Fotodoktor wird die Fotokorrektur zum Kinderspiel. Er analysiert ein digitales Foto und empfiehlt gegebenenfalls die Anwendung der Schnellkorrektur. Mit nur einem Klick können Sie die optimalen Werte für Farbabgleich, Kontrast, Schärfe und Sättigung einstellen.
- Corel Fotoladeprogramm Wenn Sie beispielsweise Kameras oder Kartenleser an den Computer anschließen, kann das Corel Fotoladeprogramm automatisch die Fotos herunterladen. Anschließend können Sie sie mit Corel Paint Shop Pro Photo oder Corel Snapfire Plus bearbeiten. Das Corel Fotoladeprogramm "merkt sich", welche Fotos bereits heruntergeladen wurden, und Sie können die zuletzt heruntergeladenen Bilder betrachten. Außerdem können Sie das Corel Fotoladeprogramm so einstellen, dass es Fotos automatisch lädt, sobald eine Kamera oder Speicherkarte angeschlossen wird.
- Einfache Fotoprojekte Corel Snapfire Plus enthält viele kreative Vorlagen, die Sie dazu inspirieren sollen, mehr aus Ihren Fotos zu machen. Mithilfe der einfachen Drag-and-Drop-Technik können Sie ganz leicht sensationelle Fotoalben, Grußkarten, Kalender und Collagen Gestalten.

Installieren und Deinstallieren von Corel Paint Shop Pro Photo

Das Installationsprogramm vereinfacht die Installation von Corel-Anwendungen und -komponenten. Sie können:

 Jede Corel-Anwendung, die zu Ihrem Softwarepaket gehört, installieren und deinstallieren

- Komponenten zu einer bereits installierten Anwendung hinzufügen
- Dateien und Konfigurationen bereits installierter Anwendungen aktualisieren

So installieren Sie Corel Paint Shop Pro Photo

- 1 Schließen Sie alle geöffneten Anwendungen.
- 2 Legen Sie die CD in das CD-ROM-Laufwerk ein.
 Startet das Installationsprogramm nicht automatisch, klicken Sie in der Windows®-Taskleiste Start ▶ Ausführen. Geben Sie D:\Setup ein, wobei D der Laufwerksbuchstabe für das CD-Laufwerk ist.
- 3 Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.



Bei Durchführung einer benutzerdefinierten Installation können Sie die Zuweisung eines bestimmten Dateiformats, z.B. JPEG und TIFF, zu Corel Paint Shop Pro Photo auswählen. Weitere Informationen finden Sie unter *Festlegen von Dateiformatverknüpfungen* in der Hilfe.

So deinstallieren Sie Corel Paint Shop Pro Photo

- 1 Klicken Sie in der Windows-Taskleiste auf Start ▶ Systemsteuerung. Wenn Sie Windows 2000 verwenden, klicken Sie auf Start ▶ Einstellungen ▶ Systemsteuerung.
- 2 Klicken Sie auf das Symbol Software.
 Das Dialogfeld Software wird angezeigt.
- 3 Wählen Sie Corel Paint Shop Pro Photo XI aus der Liste Zurzeit installierte Programme aus und klicken Sie auf Entfernen.
- 4 Befolgen Sie die Anweisungen des InstallShield®-Assistenten.



Sie können Benutzerdateien, wie z.B. Voreinstellungen und benutzereigene und benutzerdefinierte Dateien, während des Deinstallationsvorgangs entfernen. Klicken Sie auf Ändern im Dialogfeld Software, klicken Sie auf die Schaltfläche Corel Paint Shop Pro Photo XI vom Computer entfernen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Corel Paint Shop Pro Photo XI-Einstellungen entfernen und klicken Sie auf Entfernen.

Starten und Beenden von Corel Paint Shop Pro Photo

Sie können Corel Paint Shop Pro Photo aus der Windows-Taskleiste starten und das Programm über das Menü **Datei** beenden.

So starten Sie Corel Paint Shop Pro Photo

Klicken Sie in der Windows-Taskleiste auf Start ▶ Programme ▶
 Corel Paint Shop Pro Photo XI ▶ Corel Paint Shop Pro Photo XI.



Bei Zuweisung bestimmter Dateiformate wie JPEG und TIFF mit Corel Paint Shop Pro Photo können Sie auf die zugewiesene Datei doppelklicken, um das Programm zu starten. Weitere Informationen zum Festlegen von Dateiformatverknüpfungen finden Sie unter Festlegen von Dateiformatverknüpfungen in der Hilfe.

So beenden Sie Corel Paint Shop Pro Photo

• Wählen Sie Datei > Beenden aus.

Registrieren von Corel-Produkten

Registrieren Sie Ihre Corel-Produkte, damit Sie immer die aktuellsten Produkt-Updates und Informationen zu Produktveröffentlichungen erhalten. Registrierte Benutzer haben außerdem Zugang zu kostenlosen Downloads, Artikeln, Tipps und Tricks und Aktionsangeboten.

Sie können das Programm während der Installation oder zu einem späteren Zeitpunkt registrieren.

So registrieren Sie das Programm:

- Online Wenn Sie während der Installation der Corel-Grafikanwendung mit dem Internet verbunden sind, können Sie die Online-Registrierung durchführen. Wenn keine Internetverbindung erkannt wird, werden Ihnen mehrere Optionen angeboten.
- Telefonisch Sie können das nächste Corel-Kundenservicecenter anrufen.

Weitere Informationen zur Registrierung von Corel-Produkten finden Sie unter www.corel.de/support/.

Aktualisieren von Corel Paint Shop Pro Photo

Sie können nach Produktaktualisierungen suchen. Die Update-Funktion benachrichtigt Sie über wichtige neue Informationen für Ihr Programm.

So aktualisieren Sie Corel Paint Shop Pro Photo

• Wählen Sie Hilfe > Software-Updates.

Corel Support Services

Die Corel Support Services bieten Ihnen aktuelle und sorgfältig zusammengestellte Informationen zu Produktfunktionen, technischen Daten, Preisen, Diensten, zur Verfügbarkeit und zum technischen Support. Die aktuellsten Informationen zum angebotenen Support und zu professionellen Diensten für Ihr Corel Produkt finden Sie unter www.corel.de/support.

Informationen über die Corel Corporation

Corel ist ein führender Anbieter von Programmpaketen mit einem Kundenstamm von mehr als 40 Millionen Benutzern. Das Unternehmen bietet hochwertige und doch erschwingliche und benutzerfreundliche Produktivitäts-, Grafik- und Digitalfoto-Software an und genießt eine günstige Stellung auf dem Markt unter qualitätsbewussten Verbrauchern und kleinen Unternehmen. Zur Corel Produktpalette zählen unter anderem die folgenden bewährten und weltweit anerkannten Marken CorelDRAW® Graphics Suite, Corel® WordPerfect® Office, WinZip®, Corel® Paint Shop Pro® und Corel® Painter™. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Ottawa, Kanada. Die Corel Corporation wird an der amerikanischen Börse NASDAQ® unter dem Kürzel CREL und an der Börse von Toronto unter dem Kürzel CRE gehandelt. Weitere Informationen finden Sie unter www.corel.de.

Richtiger Umgang mit Corel Paint Shop Pro Photo

Der Einstieg in Corel Paint Shop Pro Photo ist auf verschiedene Arten möglich: durch Lesen des Benutzerhandbuchs, durch Aufrufen der Hilfe, durch Verwenden der Lernstudio-Palette oder durch Erkunden der Ressourcen auf der Corel Website (www.corel.de), über die Sie auf Tipps, Lernprogramme, und Informationen zu Schulungen von Lynda.com zugreifen können.

Sie können auch die mit dem Programm installierte **readme.html**-Datei bezüglich der neuesten Informationen zur Software lesen.

In diesem Abschnitt werden die folgenden Themen behandelt:

- Konventionen der Dokumentation
- Verwenden der Lernstudio-Palette
- Verwenden des Hilfesystems

Konventionen der Dokumentation

Die folgende Tabelle beschreibt wichtige Konventionen, die im Benutzerhandbuch und in der Hilfe verwendet werden.

Konvention	Beschreibung	Beispiel
Menü ▶ Menü-befehl	Ein Menüelement gefolgt von einem Menübefehl	Wählen Sie Datei ▶ Öffnen .
Drop-down- Liste	Eine Liste mit Optionen, die nach unten aufgeklappt wird, wenn der Benutzer auf einen Abwärtspfeil klickt	Dropdown-Liste Auswahltyp
Palette	Ein Fenster mit verfügbaren Befehlen und Einstellungen, die für ein bestimmtes Werkzeug oder eine Aufgabe relevant sind	Doppelklicken Sie in der Palette Ebenen auf den Namen der Gruppe.

Konvention	Beschreibung	Beispiel
Aktivie-ren und Deaktivie-ren	Begriffe, die sich auf das Aktivieren bzw. Deaktivieren von Kontrollkästchen durch Anklicken beziehen	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Originaldruckgröße beibehalten , um die aktuelle Druckgröße beizubehalten.
Eingabe-taste	Die Eingabetaste auf Ihrer Tastatur	Wenn Sie diesen Farbverlauf als wieder verwendbares Farbfeld speichern möchten, klicken Sie auf Zu Farbfeldern hinzufügen , geben Sie einen Namen ein, und drücken Sie die Eingabetaste .
X ^m s −	Ein Hinweis mit Informationen, die für die vorhergehenden Schritte wichtig sind. Beschreibt u.U. Bedingungen, unter welchen das Verfahren durchgeführt werden kann.	Das Hintergrundlösch- werkzeug kann nicht auf die Hintergrundebene angewendet werden, da diese nicht transparent gemacht werden kann.
	Ein Tipp mit Vorschlägen zur Durchführung der vorhergehenden Schritte. Bietet u.U. Alternativen zu den Schritten oder andere Vorteile und Einsatzmöglichkeiten des Verfahrens.	Sie können auch mit der rechten Maustaste auf das Bild klicken, um den Quellpunkt für den Klonpinsel festzulegen.

Verwenden der Lernstudio-Palette

Die Lernstudio-Palette enthält hilfreiche Informationen über Corel Paint Shop Pro Photo-Aufgaben, -Befehle und -Werkzeuge, die sowohl Anfänger als auch erfahrene Benutzer darin unterstützen, ihre Arbeit schneller zu erledigen. Die Startseite der Lernstudio-Palette bietet einen aufgabenbasierten Arbeitsablauf, der damit beginnt, Ihre Fotos in das Programm zu bringen. Von da aus führt Sie der Arbeitsablauf durch Aufgaben wie das Suchen und Verwalten Ihrer Bilddateien, das Anpassen und Retuschieren von Fotos, das Erstellen von Collagen, das Hinzufügen von Text, Grafiken und Effekten sowie das Drucken und Freigeben Ihrer Kreationen.

Jede auf der Startseite erscheinende Aufgabe hat ihre eigenen Themen mit Anweisungen, die zugehörige Werkzeuge oder Befehle beschreiben. Sie können auf ein bestimmtes Thema klicken, um das zugehörige Werkzeug bzw. den zugehörigen Befehl aufzurufen. Auf diese Weise können Sie eine Aufgabe erledigen und dabei lernen. Über die Lernstudio-Palette können Sie außerdem die Hilfe aufrufen, um weitere Informationen über eine Aufgabe zu erhalten.

So blenden Sie die Lernstudio-Palette ein bzw. aus

• Wählen Sie Ansicht > Paletten > Lernstudio.



Die Lernstudio-Palette wird standardmäßig angezeigt. Sie erscheint am linken Rand des Hauptfensters.

So verwenden Sie die Lernstudio-Palette

- Klicken Sie von der Startseite aus auf eine Aufgabe.
 Die zur Aufgabe gehörenden Themen werden eingeblendet.
- 2 Klicken Sie auf ein Thema.

Das zum Thema gehörende Verfahren wird eingeblendet.

- Für Themen, die ein Werkzeug beschreiben, wird das entsprechende Werkzeug aktiviert. Die Werkzeugoptionen-Palette und alle anderen relevanten Paletten werden eingeblendet.
- Für Themen, die einen mit einem Dialogfeld verbundenen Befehl beschreiben, wird das entsprechende Dialogfeld eingeblendet.
- 3 Lesen Sie das Verfahren zur Verwendung des Werkzeugs oder Befehls.



Einige Aufgaben und Befehle können nur ausgeführt werden, wenn ein Bild geöffnet ist.

Verwenden des Hilfesystems

Die Hilfe, die innerhalb des Programms verfügbar ist, ist die umfassendste Informationsquelle für Corel Paint Shop Pro Photo. Das Dialogfeld **Hilfethemen** bietet drei Verfahren zum Suchen von Informationen. Sie können ein Thema auf der Seite **Inhalt** auswählen, ein bestimmtes Thema über die Seite **Index** oder bestimmte Wörter

und Phrasen über die Seite **Suchen** suchen. Sie können Themen aus der Hilfe drucken und die Größe des angezeigten Textes im Hilfefenster anpassen.

So verwenden Sie das Hilfesystem

- 1 Klicken Sie auf Hilfe ▶ Hilfethemen.
- 2 Klicken Sie auf eine der folgenden Registerkarten:
 - Inhalt Dient zum Durchsuchen der Hilfethemen.
 - Index Dient dem Auffinden eines Themas durch Verwendung der Schlüsselwörter im Index. Möchten Sie einem Foto beispielsweise eine Bildbeschriftung hinzufügen, sind sich jedoch nicht sicher, welche Funktion hierzu verwendet wird, geben Sie Beschriftung ein.
 - Suchen Dient zum Durchsuchen des gesamten Hilfetextes nach einem bestimmten Wort oder einer Phrase. Wenn Sie beispielsweise nach Informationen über ein bestimmtes Werkzeug oder einen Befehl suchen, können Sie den Namen des Werkzeugs oder Befehls eingeben, z.B. Hintergrundbeleuchtung, um eine Liste relevanter Themen anzuzeigen. Um nach einer Phrase zu suchen, geben Sie diese ein und setzen Sie sie in Anführungszeichen (geben Sie z.B. "Intelligente Fotokorrektur") ein.
 - Favoriten Dient zum Erstellen einer Liste mit Hilfethemen, auf die Sie einfach zugreifen können. Sie können Hilfethemen jederzeit entfernen und hinzufügen.

Sie haben außerdem folgende Möglichkeiten:

Ein bestimmtes Hilfethema drucken	Öffnen Sie ein Hilfethema, klicken Sie auf den zu druckenden Rahmen und anschließend auf Drucken .
Hilfe zu einem Dialogfeld anzeigen	Klicken Sie unten im Dialogfeld auf Hilfe.
Informationen und Fehlersuche- Tipps auf der Corel-Website aufrufen	Klicken Sie in der Hilfefenster- Symbolleiste auf Support .



Arbeitsoberflächen-Tour

Die Corel Paint Shop Pro Photo-Arbeitsoberfläche enthält Menüs, Werkzeuge und Paletten (bzw. Fenster), mit denen Sie Bilder gestalten und bearbeiten können. Sie finden hier alle Funktionen, die Sie zum Malen, Zeichnen und zur Bildbearbeitung benötigen.

In diesem Abschnitt werden die folgenden Themen behandelt:

- Arbeitsoberfläche
- Verwenden von Paletten
- Verwenden von Symbolleisten
- Verwenden von Werkzeugen
- · Anzeigen von Bildern
- Öffnen von Corel Snapfire

Frkunden der Arbeitsoberfläche

Wenn Sie Corel Paint Shop Pro Photo öffnen, wird das Hauptprogrammfenster angezeigt. Dieses Fenster ist Ihr Arbeitsbereich. Es enthält Befehle und Werkzeuge, die Sie zum Gestalten, Bearbeiten, Drucken und Exportieren Ihrer Bilder benötigen.


Sie können die gesamte Arbeitsoberfläche einschließlich geöffnete Bilder und deren Vergrößerung und Bildschirmpositionen sowie die Positionen und Einstellungen von Paletten, Symbolleisten, Dialogfeldern und Fenstern speichern. Informationen zu benutzerdefinierten Arbeitsoberflächen finden Sie unter Benutzerdefinierte Arbeitsoberflächen in der Hilfe.

Die Corel Paint Shop Pro Photo-Arbeitsoberfläche umfasst die folgenden Komponenten:

- Menüleiste Zeigt Befehle für verschiedene Aufgaben an. Das Menü Effekte enthält beispielsweise die Befehle zum Anwenden von Bildeffekten.
- Symbolleisten Zeigt Schaltflächen für häufig verwendete Befehle an.

- Paletten Zeigen Bildinformationen an und helfen bei der Auswahl von Werkzeugen, dem Ändern von Optionen, dem Durchsuchen von Bildern, der Verwaltung von Ebenen, der Auswahl von Farben und anderen Bearbeitungsfunktionen.
- Statusleiste Zeigt Informationen zum ausgewählten Werkzeug oder Menübefehl sowie Bildinformationen wie Abmessungen, Farbtiefe und Zeigerposition an.

Im Folgenden wird die Arbeitsoberfläche angezeigt, die beim ersten Start von Corel Paint Shop Pro Photo angezeigt wird.



Die Arbeitsoberfläche in Corel Paint Shop Pro Photo

Verwenden von Paletten

Corel Paint Shop Pro Photo enthält viele Paletten, mit denen Informationen und Befehle organisiert werden, die Sie beim Bearbeiten Ihrer Bilder unterstützen. Einige Paletten werden beim ersten Start der Anwendung automatisch angezeigt, andere werden entsprechend der Auswahl Ihres Werkzeugs angezeigt und einige Paletten werden nur angezeigt, wenn Sie diese öffnen möchten. Mithilfe der Dropdown-Liste **Paletten** in der Standard-Symbolleiste können Sie die Paletten ganz leicht ein- und ausblenden. Alternativ können Sie auch die Option **Ansicht • Paletten** wählen.

Weitere Informationen zur Arbeit mit Paletten finden Sie unter *Verwenden von Paletten* in der Hilfe.

Palette	Beschreibung
Lernstudio	Dient zur Anzeige von Informationen zu Arbeitsablauf, Werkzeugen und Befehlen, die Ihnen helfen, Ihre Arbeit schnell und effizient zu erledigen.
Verwalter	Dient zur Anzeige von Miniaturansichten aller Bilder auf Ihrem Festplattenlaufwerk. Die Bilder sind katalogisiert, sodass Sie sie schnell nach Ordner, Datum, Stichwort, Beschriftung oder anderen Bilddaten suchen können. Die Suchoptionen können Sie im Verwalter anzeigen und bearbeiten. Sie können außerdem Diashows gestalten, Kontaktbögen drucken und vieles mehr.
Fotoablage	In der Fotoablage können Sie Fotos von mehreren verschiedenen Ordnern sammeln, um Sie dann bearbeiten, per E-Mail versenden, drucken oder hochladen zu können. Sie können innerhalb der Fotoablage nach Bedarf Ablagen hinzufügen, entfernen und umbenennen.
Werkzeug optionen	Zeigt Einstellungen und Steuerungen für das aktive Werkzeug an.
Materialien	Sie können die Farben und Materialien zum Malen und Zeichnen sowie für die Füllung und für die Retuschierfunktionen festlegen.
Ebenen	Sie können Einstellungen für Ihre Bildebenen anzeigen, verwalten und anpassen.
Übersicht	Zeigt eine Miniaturansicht des aktiven Bildes an, und Sie können eine Vergrößerungsebene festlegen und Bildinformationen anzeigen.
Verlauf	Listet die auf das aktive Bild ausgeführten Aktionen auf. Sie können nacheinander ausgeführte oder voneinander unabhängige Aktionen rückgängig machen oder wiederherstellen und ein Quickscript gestalten, das sofort zum Öffnen anderer Bilder angewendet werden kann.

Palette	Beschreibung
Histogramm	Zeigt die Verteilung der Rot-, Grün-, Blau-, Graustufen-, Farbton-, Sättigungs- und Helligkeitswerte eines Bildes in grafischer Form an. Sie können die Verteilung der Details in den Schatten-, Mittelton- und hellen Bereichen analysieren, um zu entscheiden, wie Sie Korrekturen vornehmen möchten.
Pinsel varianten	Sie können zusätzliche Pinseloptionen bei Verwendung eines Standardpinsels oder eines anderen Rastermalwerkzeugs verwenden. Diese Palette ist besonders bei Verwendung eines druckempfindlichen Tabletts oder einer vierdimensionalen Maus nützlich. Sie können beispielsweise die Deckfähigkeit eines Pinselstrichs ändern, indem Sie stärker mit dem Stylus aufdrücken. Einige Optionen sind auch bei Verwendung einer Maus zu empfehlen.
Mischfunktion	Sie können Farbmedien zur Verwendung mit einem Ölpinselwerkzeug oder dem Spachtelwerkzeug zusammenstellen und mischen, wodurch Sie realistische Pinselstriche mit Ölfarben auf Malebenen gestalten können.
Skriptausgabe	Zeigt eine Liste Ihrer Aktionen und Ergebnisse beim Ausführen von Skripts an.

Verwenden von Symbolleisten

In den Symbolleisten werden die Schaltflächen für die am häufigsten verwendeten Aufgaben angezeigt. Wenn Sie den Mauszeiger über einer Schaltfläche platzieren, wird deren Name in einer Quickinfo angezeigt.

Sie können Schaltflächen zu Symbolleisten hinzufügen bzw. daraus entfernen oder benutzerdefinierte Symbolleisten zusammenstellen. Weitere Informationen zum Anpassen von Symbolleisten finden Sie unter *Anpassen von Symbolleisten* in der Hilfe.

Corel Paint Shop Pro Photo enthält die folgenden Symbolleisten:

- Effekte Zeigt Befehle für Effekte an, die auf Bilder angewendet werden können.
- Foto Zeigt Befehle zur Nachbearbeitung von Fotos an.
- **Skript** Zeigt Befehle zum Gestalten und Ausführen von Skripts an.
- Standard Wird standardmäßig oben auf der Arbeitsoberfläche angezeigt und enthält die am häufigsten verwendeten Befehle, wie

- z.B. zum Speichern von Bildern, Rückgängig machen von Befehlen und Ausschneiden von Elementen.
- Werkzeuge Enthält Werkzeuge zum Malen, Zeichnen, Zuschneiden, Eingeben von Text und zum Ausführen anderer Bildbearbeitungsaufgaben.
- Web Zeigt Befehle zum Gestalten und Speichern von Bildern für das Internet an.

Weitere Informationen zur Menüleiste und der Statusleiste finden Sie unter *Erkunden der Arbeitsoberfläche* auf Seite 13.

So blenden Sie Symbolleisten ein oder aus

 Wählen Sie Ansicht > Symbolleisten und wählen Sie dann die Symbolleiste aus, die Sie ein- oder ausblenden möchten.
 Ein Häkchen neben dem Namen der Symbolleiste im Menü gibt an, dass die Symbolleiste eingeblendet ist.

Verwenden von Werkzeugen

Sie können die Corel Paint Shop Pro Photo-Werkzeuge zum Malen, Zeichnen, Zuschneiden von Bildern, Hinzufügen von Text und zum Ausführen anderer Bildbearbeitungs- und kreativer Aufgaben verwenden. Einige der Werkzeuge (wie Zuschneiden, Verschieben und Text) verfügen über eine eigene Schaltfläche in der Werkzeugleiste. Die meisten anderen Werkzeuge sind mit anderen Werkzeugen, mit denen ähnliche Aufgaben ausgeführt werden können, zu Gruppen zusammengefasst. Eine Gruppe von Werkzeugen wird durch einen kleinen Aufklapppfeil auf der rechten Seite des aktiven Werkzeugs gekennzeichnet.



Sie können alle zusammengefassten Werkzeuge durch Klicken auf den Aufklapppfeil neben dem aktiven Werkzeug aufrufen.

Wenn Sie den Mauszeiger über einem Werkzeug platzieren, wird der Name und das Tastaturkürzel in einer Quickinfo angezeigt und in der Statusleiste werden Hinweise zur Verwendung des Werkzeugs angezeigt. Abhängig von der Ebene, in der Sie arbeiten, sind einige Werkzeuge nicht verfügbar. Der Standardpinsel und der Klonpinsel können beispielsweise nur auf Rasterebenen angewendet werden, das Zeichenstift-Werkzeug ausschließlich auf Vektorebenen. Weitere Informationen zu Raster- und Vektorebenen finden Sie unter *Arbeiten mit Ebenen* auf Seite 71.

In der folgenden Tabelle wird jedes Werkzeug in der Werkzeugleiste kurz beschrieben.

Werkzeug	Beschreibung
Schwenken	Dieses Werkzeug dient zum Verschieben des anzeigbaren Bereichs eines Bildfensters, wenn sich ein Teil des Bildes über das Bildfenster erstreckt.
Zoom	Zum Vergrößern klicken Sie mit der linken Maustaste und zum Verkleinern mit der rechten. Ziehen Sie den Zeiger zum Festlegen eines Bereichs zum Vergrößern/ Verkleinern. Wenn Ihr Anzeigegerät über ein Rad verfügt, können Sie dieses zum schnelleren Vergrößern oder Verkleinern verwenden.
□ Auswählen	Dient zum Verschieben, Drehen und Ändern der Form von Rasterebenen und zur Auswahl und zum Ändern von Vektorobjekten.
Verschieben	Dient zum Verschieben einer Rasterebene oder einer Vektorebene auf der Leinwand.
Auswahl	Dient zum Gestalten einer geometrischen Auswahl, wie z.B. einem Rechteck, einer Ellipse oder einem Dreieck.
Preihandauswahl	Erstellt eine unregelmäßig geformte Auswahl.
X Zauberstab	Erstellt eine Auswahl basierend auf Pixelwerten innerhalb einer vorgegebenen Toleranz.

Werkzeug	Beschreibung
Pipette	Ermöglicht Ihnen die Auswahl der Vordergrund-/Konturfarbe durch Anklicken oder der Hintergrund-/Konturfarbe durch Klicken mit der rechten Maustaste.
☆ Zuschneiden	Dient zum Abschneiden oder Beseitigen unerwünschter Kanten in einem Bild.
🔼 An Achse ausrichten	Dreht ein gekrümmtes Foto so, dass es gerade wird.
Perspektivenkorrektur	Dient zur Ausrichtung der Perspektive von Gebäuden oder anderen Objekten, die gekippt oder schief dargestellt werden.
≪ Rote Augen	Korrigiert schnell den Rote-Augen-Effekt, den man häufig auf Fotos sieht.
Make-Up	Dieses Werkzeug verfügt über drei Modi, mit denen Sie kosmetische Veränderungen an Elementen in Ihren Fotos vornehmen können: Unreinheiten-Korrektur, Zahnbürste und Sonnenbräune.
 ✓∕⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄	Entfernt Fehler und Objekte aus Ihrem Foto, indem es sie mit einem anderen Teil des Bildes übermalt.
Bildfehler entfernen	Dieses Werkzeug dient zum Entfernen von Bildfehlern eines gescannten Fotos, sowie zum Entfernen von Falten, Linien oder ähnlichen linearen Fehlern auf Fotos.
← Objektentfernung ← Objektentfernung	Dieses Werkzeug dient zum Abdecken von ungewollten Elementen eines Fotos mit einer benachbarten Textur des gleichen Fotos.
 ✓ Standardpinsel	Dieses Werkzeug dient zum Bemalen Ihres Bildes mit Farben, Texturen oder Farbverläufen.
X Airbrush	Simuliert die Bearbeitung mit einem Airbrush oder einer Sprühdose.

Werkzeug	Beschreibung
Heller/Dunkler	Dient zum Aufhellen durch Ziehen mit der linken Maustaste bzw. zum Abdunkeln durch Ziehen mit der rechten Maustaste. Dieser Effekt ist stärker als die Effekte, die mit den Unterbelichtungs- und Überbelichtungswerkzeugen erzielt werden.
Unterbelichten	Dieses Werkzeug ermöglicht es Ihnen, durch Klicken Bereiche eines Fotos heller erscheinen zu lassen, oder durch Klicken mit der rechten Maustaste Bereiche dunkler erscheinen zu lassen. Der Überbelichtungspinsel funktioniert in umgekehrter Weise.
ü berbelichten	Dieses Werkzeug ermöglicht es Ihnen, durch Klicken Bereiche eines Fotos dunkler erscheinen zu lassen, oder durch Klicken mit der rechten Maustaste Bereiche heller erscheinen zu lassen. Der Unterbelichtungspinsel funktioniert in umgekehrter Weise.
Verschmieren	Dieses Werkzeug dient zum Verschmieren von Pixeln durch Aufnehmen neuer Farben beim Ziehen mit der linken Maustaste. Wenn Sie mit der rechten Maustaste ziehen und keine neue Farbe aufnehmen, können Sie mit diesem Werkzeug auch Pixel verreiben.
Verreiben	Dieses Werkzeug dient zum Verreiben von Pixeln ohne Aufnahme neuer Farben beim Ziehen mit der linken Maustaste. Wenn Sie mit der rechten Maustaste ziehen und neue Farbe aufnehmen, können Sie mit diesem Werkzeug auch Pixel verschmieren.
O Weichzeichnen	Dieses Werkzeug dient zum Weichzeichnen von Pixeln beim Ziehen mit der linken Maustaste und zum Scharfzeichnen von Pixeln beim Ziehen mit der rechten Maustaste.

Werkzeug	Beschreibung
O Scharfzeichnen	Dieses Werkzeug dient zum Scharfzeichnen von Pixeln beim Ziehen mit der linken Maustaste und zum Weichzeichnen von Pixeln beim Ziehen mit der rechten Maustaste.
S Flachrelief	Dieses Werkzeug dient zum Gestalten eines Flachrelief-Effekts durch Unterdrücken von Farbe und Hervorheben der Umrandung beim Ziehen.
Sättigung erhöhen/ verringern	Dieses Werkzeug ermöglicht es Ihnen, durch Ziehen mit der linken Maustaste Farben lebhafter wirken zu lassen oder durch Ziehen mit der rechten Maustaste Farben weniger lebhaft wirken zu lassen.
Farbtonverschiebung nach oben/unten	Dieses Werkzeug ermöglicht es Ihnen, durch Ziehen mit der linken Maustaste die Pixel-Farbtonverschiebungswerte nach oben zu verschieben oder durch Ziehen mit der rechten Maustaste die Farbtonverschiebung nach unten durchzuführen.
Zieleigenschaft anwenden	Dieses Werkzeug dient zum erneuten farblichen Bemalen von Pixeln unter Beibehaltung der fotografischen Details.
S Farbe ersetzen	Dieses Werkzeug dient zum Ersetzen der Hintergrund-/Füllfarbe durch die Vordergrund-/Konturfarbe durch Klicken oder Ziehen mit der linken Maustaste, oder zum Ersetzen der Vordergrund-/Konturfarbe durch die Hintergrund-/Füllfarbe durch Klicken oder Ziehen mit der rechten Maustaste.
// Löschwerkzeug	Dieses Werkzeug dient zum Löschen bzw. Umwandeln von Rasterebenen-Pixeln in Transparenz.
Hintergrund- löschwerkzeug	Dieses Werkzeug dient zum Löschen der Kanten um einen Bereich, den Sie in Ihrem Foto beibehalten möchten.

Werkzeug	Beschreibung
Farbfüllung	Dieses Werkzeug dient dazu, Pixel einer ähnlichen Toleranzebene durch Klicken mit dem aktuellen Vordergrund-/Konturmaterial oder durch Klicken der rechten Maustaste mit dem aktuellen Hintergrund-/ Farbfüllmaterial zu füllen.
S Umfärber	Dieses Werkzeug dient dazu, die Farbe eines Elements auf dem Foto zu ändern, während die Schattierung und die Helligkeit der jeweiligen Farbe beibehalten werden.
Bildstempel	Platziert Bildstempel, also themenbasierte Kunstelemente, in Ihrem Bild.
A Text	Platziert Text auf dem Bild.
Formen	Dieses Werkzeug dient zum Hinzufügen vordefinierter Formen (wie Sprechblasen, Pfeile und Sternenregen) zu Ihrem Bild.
Rechteck	Erstellt ein Rechteck oder Quadrat.
Ellipse	Erstellt eine Ellipse oder einen Kreis.
Symmetrische Form	Erstellt symmetrische oder sternenförmige Objekte.
Zeichenstift	Erstellt verbundene oder nicht verbundene Linien-, Freihandkurven- und Bézier- Kurvensegmente.
V Verzerrungspinsel	Dieses Werkzeug dient zum Stauchen, Strecken, Drehen oder Verzerren von Pixeln in Ihrem Foto.
Gitterverzerrung	Dieses Werkzeug dient zum Verzerren von Fotos durch Ziehen von Punkten entlang eines Überzugsrasters.
a Ölpinsel	Dieses Werkzeug dient zur Simulation von Ölpinselstrichen auf Malebenen.
// Kreide	Dieses Werkzeug dient zur Simulation von Kreidezeichnungen auf Malebenen.

Werkzeug	Beschreibung
✓ Pastell	Dieses Werkzeug dient zur Simulation von Pastellzeichnungen auf Malebenen.
Zeichenkreide	Dieses Werkzeug dient zur Simulation von Zeichenkreidezeichnungen auf Malebenen.
Buntstiftzeichnung	Dieses Werkzeug dient zur Simulation von Buntstiftzeichnungen auf Malebenen.
Marker	Dieses Werkzeug dient zur Simulation von Markerzeichnungen auf Malebenen.
of Spachtel	Dieses Werkzeug dient dazu, das Auftragen von Ölfarbe mit einer Spachtel (anstelle eines Pinsels) auf Malebenen zu simulieren.
> Verschmieren	Dieses Werkzeug dient zum Verschmieren von Farbmedien, die Sie auf Malebenen angewendet haben.
	Dieses Werkzeug dient zum Löschen von Farbmedien, die Sie auf Malebenen angewendet haben.

Anzeigen von Bildern

Sie können das Bildfenster verschieben, schließen oder seine Größe ändern. Wenn das Bild größer als das Bildfenster ist, können Sie verschiedene Teile des Bildes entsprechend der Größe des Bildfensters anpassen oder Sie können die Fenstergröße entsprechend des Bildes anpassen. Sie können auch eine Miniaturansicht des gesamten Bildes im Übersichtsfenster anzeigen. Weitere Informationen finden Sie unter *Verwenden von Paletten* auf Seite 14. Weitere Informationen zum Anpassen der Bildgröße finden Sie unter *Anpassen der Bildgröße* in der Hilfe.

So verschieben Sie ein Bildfenster

• Ziehen Sie die Titelleiste.

So ändern Sie die Größe des Bildfensters

• Ziehen Sie eine Ecke des Bildfensters.



Wenn Sie die Größe eines Bildfensters ändern, wirkt sich dies nicht auf die Bildgröße aus.

So schließen Sie ein Bildfenster

• Wählen Sie Datei > Schließen.

Wenn Sie nicht gespeicherte Änderungen für Ihr Bild vorgenommen haben, werden Sie aufgefordert, diese Änderungen zu speichern.

So zeigen Sie andere Ausschnitte eines Bildes an

• Führen Sie eine Aktion aus der folgenden Tabelle aus:

Aktion	Vorgehensweise
Überlappende Fenster anzeigen	Wählen Sie Fenster • Überlappend aus. Die Fenster werden überlappend von der linken oberen Seite zur rechten unteren Seite der Arbeitsoberfläche angezeigt.
Ändern der Ansicht in horizontaler oder vertikaler Richtung	Ziehen Sie die horizontale oder vertikale Bildlaufleiste.
Ändern der Ansicht in kleinen Schritten	Drücken Sie die Pfeiltasten.
lm Übersichtsfenster schwenken	Drücken Sie F9, um das Übersichtsfenster anzuzeigen, klicken Sie auf die Registerkarte Vorschau, platzieren Sie den Mauszeiger innerhalb des Schwenkrechtecks und ziehen Sie in die gewünschte Ansicht. Sie können den Zoomfaktor auch in der Registerkarte Vorschau im Übersichtsfenster einstellen.

Öffnen von Corel Snapfire

Wenn Corel Snapfire auf Ihrem Computer installiert ist, können Sie es direkt aus Corel Paint Shop Pro Photo öffnen.

So öffnen Sie Corel Snapfire

• Wählen Sie Datei > Corel Snapfire starten aus.

Erste Schritte mit Corel Paint Shop Pro Photo

Sie können Ihre Bilder auf unterschiedliche Weise in Corel Paint Shop Pro Photo übernehmen: Sie können beispielsweise Bilder von einer Digitalkamera, von einem Kartenleser oder einem Scanner importieren, Bilder mit der Schnappschussfunktion vom Bildschirm erfassen, vorhandene Bilder oder Ebenen duplizieren oder neue Bilder erstellen.

In diesem Abschnitt werden die folgenden Themen behandelt:

- Übernehmen von Fotos in Corel Paint Shop Pro Photo
- · Öffnen und Schließen von Bildern
- Speichern von Bildern
- · Zoomen und Schwenken
- Rückgängigmachen und Wiederherstellen von Aktionen
- · Löschen von Bildern
- Arbeiten mit dem Verwalter
- Arbeiten mit Fotoablagen

Übernehmen von Fotos in Corel Paint Shop Pro Photo

Sie können Bilder in Corel Paint Shop Pro Photo herunterladen und scannen.

Verwenden des Corel Fotoladeprogramms

Sie können mithilfe des Corel Fotoladeprogramms ganz einfach Bilder laden und scannen. Das Programm wird bei der Installation von Corel Paint Shop Pro Photo automatisch mit Corel Snapfire Plus SE installiert. Das Corel Fotoladeprogramm ist der schnellste und einfachste Weg, Fotos von Ihrer Digitalkamera auf Ihren Computer zu übertragen. Schließen Sie einfach Ihre Kamera an, oder setzen Sie eine Speicherkarte in den Kartenleser ein. Die Einrichtung geht ganz schnell und muss nur einmal durchgeführt werden. Danach startet das Corel

Fotoladeprogramm automatisch jedes Mal, wenn Sie Ihre Kamera anschließen oder eine Speicherkarte in den Kartenleser einsetzen.

Sie können das Corel Fotoladeprogramm so einstellen, dass es Fotos dreht. Sie können außerdem freien Speicherplatz auf der Speicherkarte der Kamera schaffen, indem Sie das Programm automatisch bereits geladene Fotos von der Kamera löschen lassen. Corel Snapfire Plus SE wird nach dem Herunterladen automatisch gestartet. Das Corel Fotoladeprogramm erkennt außerdem auch gespeicherte Fotos auf Foto-CDs und zeigt sie Ihnen an. Weitere Informationen finden Sie in der Hilfe von Corel Snapfire Plus SE.

Verwenden von Scannern

In Ihrer Scannersoftware können Sie möglicherweise eine Anwendung zum Scannen von Bildern auswählen. Bitte lesen Sie in der Dokumentation Ihres Scannerherstellers nach, wie Sie mit Ihrem Scanner Bilder in Corel Paint Shop Pro Photo scannen können.

Nach dem Herunterladen oder Scannen können Sie Ihre Bilder mit der Funktion **Schnellüberprüfung** als Vollbild-Diashow ansehen und überprüfen. Weitere Informationen zur Blitzüberprüfung finden Sie unter *Verwendung der Blitzüberprüfung* in der Hilfe.

So verwenden Sie das Corel Fotoladeprogramm mit einer Kamera oder einem Kartenleser

- 1 Verbinden Sie die Kamera oder den Kartenleser über ein USB-Kabel mit dem Computer.
 - Das Corel Fotoladeprogramm wird geöffnet.
 - Sie können anhand des Symbols (s) in der Taskleiste feststellen, ob das Corel Fotoladeprogramm aktiv ist.
- 2 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Fotos mit Corel Fotoladeprogramm übertragen.
- 3 Wählen Sie eine der folgenden Optionen:
 - Herunterladen immer automatisch starten
 - Diesen Hinweis jedes Mal anzeigen
- 4 Klicken Sie auf OK.

Wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist, wird Corel Snapfire Plus SE gestartet. Sie können die Fotos mit Corel Snapfire Plus SE oder mit dem Verwalter in Corel Paint Shop Pro Photo ansehen.



Sie können Download-Optionen festlegen, indem Sie im Dialogfeld **Corel Fotoladeprogramm** auf **Optionen** klicken und die gewünschten Optionen auswählen.

Download-Optionen können Sie auch einstellen, indem Sie auf das Symbol für das Corel Fotoladeprogramm (§) in der Taskleiste klicken und Optionen auswählen. Weitere Informationen zum Festlegen von Optionen finden Sie in der Hilfe von Corel Snapfire Plus SE.

So übernehmen Sie Fotos vom WIA-Scanner

- 1 Nach der Installation der Software, die Sie mit Ihrem WIA-Scanner erhalten haben, verbinden Sie Ihren Scanner mit dem Computer.
- 2 Wählen Sie in Corel Paint Shop Pro Photo Datei ▶ Importieren ▶ Von Scanner oder Kamera.
 - Die Benutzeroberfläche des Scanners wird angezeigt.
- 3 Scannen Sie die Bilder über die Software des Scanners. Wenn Ihr Scanner gemäß seinen Einstellungen in Corel Paint Shop Pro Photo scannt, wird das Bild an Corel Paint Shop Pro Photo gesendet und in einem Bildfenster geöffnet, sobald das Gerät und die Software das Bild verarbeitet haben. Die Scanner-Software bleibt u.U. geöffnet, sodass Sie weitere Bilder erfassen können. Schließen Sie sie manuell, wenn Sie fertig sind.



Wenn Ihr Scanner eine TWAIN-Schnittstelle nutzt, lesen Sie die Informationen unter *So übernehmen Sie Fotos von einem TWAIN-Scanner* in der Hilfe.

Öffnen und Schließen von Bildern

In Corel Paint Shop Pro Photo können Sie die meisten Bildformate öffnen. Sie können die Bilder über die Menüleiste im Hauptprogrammfenster oder über den Verwalter öffnen. Informationen zur Verwendung des Verwalters finden Sie unter *Suchen, Verwalten und Überprüfen von Bildern* in der Hilfe.

So öffnen Sie Bilder

- 1 Wählen Sie Datei ▶ Öffnen aus.
- 2 Wählen Sie aus der Dropdown-Liste Suchen in den Ordner aus, in dem die Datei gespeichert ist.

- 3 Klicken Sie auf den Namen der Datei, die Sie öffnen möchten. Wenn Sie mehrere Dateien öffnen möchten, halten Sie Strg gedrückt und klicken Sie auf die Dateinamen.
- 4 Klicken Sie auf Öffnen.

Sie haben außerdem folgende Möglichkeiten:

Informationen zu einem Bild anzeigen	Klicken Sie im geöffneten Dialogfeld auf den Dateinamen und dann auf Details .
Eine Miniaturansicht im Vorschaubereich anzeigen	Aktivieren Sie im geöffneten Dialogfeld das Kontrollkästchen Vorschau anzeigen.
Beim Öffnen ein Skript für die Dateien ausführen	Aktivieren Sie im geöffneten Dialogfeld das Kontrollkästchen Vorverarbeitung aktivieren und wählen Sie ein Skript aus der Dropdown-Liste aus.

So öffnen Sie eine der zuletzt angezeigten Dateien

• Wählen Sie Datei • Zuletzt verwendete Dateien und dann den gewünschten Dateinamen aus.



Standardmäßig enthält das Menü **Zuletzt verwendete Dateien** die vier zuletzt geöffneten Dateien. Sie können bis zu zehn Dateien anzeigen lassen. Weitere Informationen finden Sie unter *So legen der Anzahl der Dateien fest, die in der Liste der zuletzt verwendeten Dateien angezeigt werden* in der Hilfe.

So öffnen Sie ein Bild aus dem Verwalter

1 Wenn der Verwalter nicht angezeigt wird, können Sie ihn durch Auswählen von Ansicht ▶ Paletten ▶ Verwalter anzeigen, oder Sie klicken auf die Schaltfläche Verwalter ein-/ausblenden [] in der Standard-Symbolleiste.

Um Miniaturansichten aus einem anderen Ordner anzuzeigen, klicken Sie auf Weitere Ordner hinzufügen auf der linken Seite des Verwalters. Das Dialogfeld Ordner suchen wird angezeigt. Wählen Sie in diesem Dialogfeld den Ordner aus, der das gewünschte Bild enthält. Der ausgewählte Ordner erscheint jetzt in der Liste Ordner.

2 Klicken Sie doppelt auf die Miniaturansicht, um das Bild auf der Arbeitsoberfläche zu öffnen.



Weitere Informationen zur Verwendung des Verwalters finden Sie unter *Suchen, Verwalten und Überprüfen von Bildern* in der Hilfe.

So schließen Sie Bilder

Speichern von Bildern

Bevor Sie ein Bild speichern, sollten Sie sich überlegen, in welchem Format das Bild gespeichert werden soll, und sich vergewissern, dass kein Originalbild überschrieben wird, das Sie vielleicht noch einmal benötigen.

Das Psplmage-Dateiformat von Corel Paint Shop Pro Photo unterstützt Ebenen, Alpha-Kanäle und andere Funktionen für die Erstellung von Bildern. Es wird empfohlen, dass Sie Ihre Bilder als Psplmage-Dateien speichern und bearbeiten. Sie können die Datei dann in einem Standard-Dateiformat speichern, wenn Sie das Bild per E-Mail versenden, auf einer Webseite verwenden oder an einen Druckservice senden möchten.

Weitere Informationen zu gängigen Bildformaten, wie z.B. JPEG, TIFF und PNG, finden Sie unter *Speichern von Bildern* in der Hilfe.

Beim Speichern eines neuen Bildes können Sie in Corel Paint Shop Pro Photo Speicherort, Name und Dateiformat festlegen. Wenn Sie ein Bild speichern und anschließend bearbeiten, wird in der Titelleiste hinter dem Dateinamen ein Sternchen angezeigt, das angibt, dass die Datei geändert wurde. Dieses Sternchen wird wieder ausgeblendet, wenn Sie die Datei speichern.

Sie können Ihre Dateien auch in bestimmten Abständen automatisch speichern lassen, damit Ihre Änderungen nicht verloren gehen, wenn der Computer einmal unerwartet abstürzt. Weitere Informationen finden Sie unter *Festlegen von Einstellungen für die automatische Speicherung* in der Hilfe.

Wichtig! Wenn Sie das Dateiformat einer geöffneten Datei nicht ändern und das Originalbild erhalten möchten, verwenden Sie den Befehl **Speichern unter** anstelle von **Speichern**, um ein Überschreiben der Originaldatei zu vermeiden.

So speichern Sie neue Bilder

- Klicken Sie auf Datei ▶ Speichern. Das Dialogfeld Speichern unter wird geöffnet.
- 2 Wählen Sie aus der Dropdown-Liste Speichern in den Ordner aus, in dem die Datei gespeichert werden soll.
- 3 Geben Sie in das Feld **Dateiname** einen Namen für die Datei ein.
- 4 Wählen Sie aus der Dropdown-Liste Dateityp ein Dateiformat aus.
- 5 Klicken Sie auf Speichern.

Sie haben außerdem folgende Möglichkeiten:

-	
EXIF-Daten mit dem Bild speichern	Klicken Sie auf Optionen . Aktivieren Sie im Dialogfeld Speicheroptionen das Kontrollkästchen EXIF-Informationen speichern .
Eine Bilddatei komprimieren	Klicken Sie auf Optionen . Wählen Sie im Dialogfeld Speicheroptionen die Komprimierungsoption aus dem Gruppenfeld Komprimierung . Diese Option ist nicht verfügbar, wenn das Dateiformat die Komprimierung nicht unterstützt.
Speichern im zuletzt verwendeten Dateiformat	Wählen Sie Datei Einstellungen Allgemeine Programmeinstellungen, wählen Sie Anzeige und Zwischenspeichern aus der Liste auf der linken Seite und aktivieren Sie im Gruppenfeld Präsentation das Kontrollkästchen Letzten Dateityp im Dialogfeld Speichern unter verwenden.



Sie können die Änderungen auch speichern, indem Sie auf die Schaltfläche Speichern unter 🌇 in der Standard-Symbolleiste klicken, um die aktuelle Datei zu überschreiben.

So speichern Sie bearbeitete Bilder

• Klicken Sie auf Datei > Speichern.

Das Originalbild wird durch das geänderte Bild überschrieben. Wenn Sie die Originaldatei nicht überschreiben möchten, verwenden Sie den Befehl **Speichern unter**.



Wenn Sie den Befehl **Speichern** verwenden, Corel Paint Shop Pro Photo wird automatisch der aktuelle Dateiname und der aktuelle Speicherort zum Speichern des Bildes verwendet. Wenn Sie diese Aktion ausführen, wird die aktuelle Datei überschrieben.



Sie können die Änderungen auch speichern, indem Sie in der Standard-Symbolleiste auf die Schaltfläche **Speichern** klicken, um die aktuelle Datei zu überschreiben.

Zoomen und Schwenken

Wenn Sie Bilder in Corel Paint Shop Pro Photo öffnen, werden diese standardmäßig mit einer Vergrößerungsstufe angezeigt, bei der das ganze Bild auf der Arbeitsoberfläche zu sehen ist. Sie können das Bild dann vergrößern, um sich die Details genauer anzusehen, oder verkleinern, um einen größeren Teil des Bildes anzuzeigen. Sie können auch einen bestimmten Bildbereich vergrößern.

Außerdem können Sie Bildbereiche anzeigen, die über das aktuelle Bildfenster hinausgehen. Wenn Sie beispielsweise mit einer hohen Vergrößerungsstufe arbeiten, können Sie zu einem anderen Bildbereich schwenken oder springen, ohne die Vergrößerungsstufe ändern zu müssen. Wenn ein Bild zu groß ist und nicht in das Bildfenster passt, werden an der rechten und an der unteren Seite Bildlaufleisten angezeigt.

Zoomen

- 1 Wählen Sie in der Werkzeugleiste das Zoom-Werkzeug Q aus.
 2 Klicken Sie zur Vergrößerung des Bereichs oder klicken Sie zur
- Reduzierung des Bereichs mit der rechten Maustaste.

 Die Vergrößerung ändert sich in einen voreingestellten Prozentsatz, der im Bedienelement **Zoom** (%) auf der Werkzeugoptionen-Palette erscheint

Sie haben außerdem folgende Möglichkeiten:

Das Bild um den angegebenen Prozentwert vergrößern	Geben Sie in der Werkzeugoptionen- Palette einen Wert in das Bedienelement Zoom (%) ein.
Bild mit 100% anzeigen	Wählen Sie Ansicht ▶ Vergrößern auf 100% oder klicken Sie in der Werkzeugoptionen-Palette auf die Schaltfläche Tatsächliche Größe ठु.



Standardmäßig wird beim Vergrößern oder Verkleinern von Bildern das Bildfenster an die neue Größe angepasst. Weitere Information finden Sie unter *Festlegen von Einstellungen für die Ansicht* in der Hilfe.

So vergrößern Sie einen Bildbereich

- 1 Wählen Sie **Ansicht** ▶ **Vergrößerungsfenster** aus, um den Vergrößerungsmodus des Mauszeigers zu aktivieren.
- 2 Zeigen Sie auf den Bildbereich, den Sie vergrößern möchten. Der Bereich unter dem Cursor wird mit 500% angezeigt.



Um den Vergrößerungsmodus wieder zu deaktivieren, wählen Sie erneut Ansicht ▶ Vergrößerungsfenster.

So verwenden Sie das Schwenkwerkzeug

- 1 Wählen Sie in der Werkzeugleiste das Schwenkwerkzeug 🖑).
- 2 Ziehen Sie im Bild.

Sie haben außerdem folgende Möglichkeiten:

3	
Während der Verwendung eines anderen Werkzeugs schwenken	Halten Sie die Leertaste gedrückt und ziehen Sie mit dem anderen Werkzeug.
Während der Verwendung des Übersichtsfensters um ein Bild schwenken	Ziehen Sie die das Vorschaurechteck auf dem Übersichtsfenster in eine andere Position.

So passen Sie das Fenster an die Bildgröße an

• Wählen Sie Fenster • An Bild anpassen aus.



Sie können das Fenster auch an das Bild anpassen, indem Sie in der Werkzeugoptionen-Palette auf die Schaltfläche Fenstergröße dem Bild anpassen klicken 🖳 während das Schwenkwerkzeug oder Zoom-Werkzeug Q aktiv ist.

Rückgängigmachen und Wiederherstellen von Aktionen

Während der Bildbearbeitung können Sie einzelne oder mehrere Aktionen rückgängig machen. So können Sie beispielsweise Pinselstriche, Farbanpassungen oder Effekte rückgängig machen, die Sie auf das Bild angewendet haben. Außerdem können Sie einzelne oder mehrere Aktionen wiederherstellen, um Befehle anzuwenden, die Sie bereits rückgängig gemacht haben.

Sie haben auch die Möglichkeit, zum zuletzt gespeicherten Stand des Bildes zurückzukehren.

Mit der Verlaufspalette können Sie selektiv Aktionen rückgängig machen oder wiederherstellen, und zwar unabhängig von der Reihenfolge. Weitere Informationen zur Verwendung der Verlaufspalette finden Sie unter Rückgängigmachen und Wiederherstellen von Aktionen mit der Verlaufspalette in der Hilfe.

Wichtig! Für folgende Aktionen können Sie die Steuerungen zum Rückgängigmachen nicht verwenden: Umbenennen, Speichern und Öffnen von Dateien, Leeren der Zwischenablage, globale Änderungen, die sich nicht nur auf das aktuelle Bild beziehen (z.B. Änderungen an den Farbeinstellungen und Voreinstellungen) oder Befehle, die keine Bildpixel verändern (z.B. Vergrößern/Verkleinern oder Bildläufe).

So machen Sie eine Aktion rückgängig

• Wählen Sie Bearbeiten > Rückgängig aus. Wenn Sie mehrere Aktionen rückgängig machen möchten, wiederholen Sie den Befehl Bearbeiten > Rückgängig.



Der Befehl Rückgängig macht mehrere Aktionen in derselben Reihenfolge rückgängig, in der sie ausgeführt wurden. Um Aktionen selektiv rückgängig zu machen, verwenden Sie die Verlaufspalette.

Wenn eine Aktion nicht rückgängig gemacht werden kann, ist der Befehl **Rückgängig** nicht verfügbar.



Alternativ dazu können Sie in der Standard-Symbolleiste auf die Schaltfläche **Rückgängig** 📂 klicken oder **Strg+Z** drücken.

So stellen Sie eine Aktion wieder her

• Wählen Sie Bearbeiten • Wiederherstellen aus.



Der Befehl **Wiederherstellen** wiederholt mehrere Aktionen in derselben Reihenfolge, in der sie rückgängig gemacht wurden. Um Aktionen selektiv wiederherzustellen, verwenden Sie die Verlaufspalette.

Nur Aktionen, die rückgängig gemacht wurden, können wiederhergestellt werden.



Alternativ dazu können Sie eine Aktion wiederherstellen, indem Sie in der Standard-Symbolleiste auf die Schaltfläche Wiederherstellen wiederherstellen klicken oder Strg+Alt+Z drücken.

Löschen von Bildern

Sie können Bilder von der Hauptarbeitsoberfläche oder mithilfe des Verwalters löschen. Weitere Informationen zur Verwendung des Verwalters finden Sie unter *Suchen, Verwalten und Überprüfen von Bildern* in der Hilfe.

So löschen Sie das aktuelle Bild auf der Arbeitsoberfläche

• Wählen Sie Datei > Löschen aus.

Arbeiten mit dem Verwalter

Mit dem Verwalter lassen sich digitale Bilder auf vielseitige Weise verwalten, sodass Sie mit Leichtigkeit Bilder suchen, verwalten, einsehen und präsentieren können.

Sie können Bilder nach Dateinamen, Datum, Dateityp oder Ordner suchen. Sie können Bilder auch auf der Grundlage eines Kennzeichens suchen, das Sie mit den Bildern verknüpft haben (wie z.B. Kinder, Urlaub oder Geburtstag). Sie können ein bestimmtes Bild sogar noch leichter

und schneller finden, indem Sie die Miniaturansichten vergrößern. Außerdem können Sie EXIF-Daten bearbeiten sowie Videodateien abspielen und Bilder daraus extrahieren.

Vom Verwalter aus können Sie auf einen Vollbildansichtsmodus zugreifen, der "Blitzüberprüfung" heißt, und mit dem Sie Bilder einsehen, grundlegende Korrekturen vornehmen und Ihre Bilder als Diashow präsentieren können.

Wenn Sie Corel Paint Shop Pro Photo zum ersten Mal starten, wird der Verwalter als unten im Hauptfenster angedockte Palette angezeigt.



So blenden Sie den Verwalter ein oder aus

• Wählen Sie Ansicht • Paletten • Verwalter

So suchen Sie nach Bildern

• Geben Sie auf der rechten Seite des Verwaltersymbolleiste einen Suchbegriff in das Textfeld Fotos suchen ein.

Miniaturansichten, die mit dem Suchbegriff übereinstimmen, werden im Verwalter angezeigt. Sie können nach Dateiname, Ordnername, Kennzeichen, Textbeschriftung oder Metadaten des Bildes (EXIF- oder IPTC-Daten) suchen.



Sie können auch erweiterte Suchmethoden verwenden, indem Sie auf die Schaltfläche Fotos suchen Sie klicken und das

Dialogfeld Suchen verwenden. Weitere Informationen finden Sie unter So verwenden Sie die erweiterte Suchfunktion in der Hilfe.

So zeigen Sie Miniaturansichten in den Blitzüberprüfung

- 1 Wählen Sie im Verwalter die zu überprüfenden Fotos aus und klicken Sie auf die Schaltfläche Blitzüberprüfung .
- 2 Verwenden Sie die Schaltflächen der Symbolleiste Blitzüberprüfung , um die ausgewählten Miniaturansichten als Diashow wiedergibt. Sie können auch um ein Bild weiter- 🗾 oder zurückgehen K, oder auch ganz zum Anfang gehen K. Wenn Sie auf Pause klicken, wird die Wiedergabe ausgesetzt. Außerdem können Sie die Bildinformationen einsehen 6, ein Bild zu einer Fotoablage hinzufügen ♠, oder ein Bild löschen ➡.
- 3 Um die Blitzüberprüfung zu beenden, klicken Sie auf die Schaltfläche Vollbildmodus beenden 🗵 oder drücken Sie die Taste Esc.

Arbeiten mit Fotoablagen

Sie können Fotoablagen verwenden, um Bilder aus verschiedenen Ordnern zu sammeln. Die Bilder verbleiben an ihrem ursprünglichen Speicherort, auf sie wird jedoch in der Fotoablage verwiesen, sodass durch Klicken auf eine Miniaturansicht darauf zugegriffen werden kann. Weitere Informationen zu Fotoablagen finden Sie unter Arbeiten mit Fotoablagen in der Hilfe.

So blenden Sie die Fotoablagenpalette ein oder aus

• Wählen Sie Ansicht • Paletten • Fotoablage.



Sie können die Fotoablagenpalette auch ein- oder ausblenden, indem Sie Strg + W drücken.

So fügen Sie einer Fotoablage Fotos hinzu

- 1 Wählen Sie die Fotoablage, der Sie Fotos hinzufügen möchten.
- 2 Ziehen Sie die Fotos im Verwalter zu einer Fotoablage.



Anpassen von Bildern

Vielleicht sind Sie nicht ganz mit der Qualität Ihrer Fotos zufrieden, wenn Sie diese in Corel Paint Shop Pro Photo betrachten, und möchten daher etwas an den Bildern ändern. Manchmal sind diese Fehler offensichtlich, z.B. wenn das Motiv zu dunkel ist. Vielleicht haben Sie aber auch einfach nur den Eindruck, irgendetwas müsste korrigiert werden, ohne genau zu wissen, welche Änderungen Sie vornehmen möchten. Mit Corel Paint Shop Pro Photo können Sie bestimmte Aspekte eines Fotos korrigieren und grundlegende automatische Anpassungen vornehmen.

In diesem Abschnitt werden die folgenden Themen behandelt:

- Drehen von Bildern
- · Beschneiden von Bildern
- Ausrichten von Bildern
- · Korrigieren der Perspektive
- Automatisches Vornehmen grundlegender Fotokorrekturen
- Entfernen von Bildrauschen digitaler Kameras
- Erstellen von Fokusbereichen durch Steuerung des Tiefeneffekts
- Ändern der Bildgröße

Drehen von Bildern

Sie können ein Bild um 90 Grad drehen, um zwischen Hochformat (vertikal) und Querformat (horizontal) zu wechseln. Wenn Ihre Kamera über Sensoren verfügt, die im Hochformat aufgenommene Fotos markieren, dreht Corel Paint Shop Pro Photo diese Fotos automatisch in das korrekte Format.

Informationen zum Drehen eines Bildes, um es an Referenzpunkten im Bild (z.B. Horizont) auszurichten, finden Sie unter *Ausrichten von Bildern* auf Seite 40.





Sie können ein Bild in Corel Paint Shop Pro Photo drehen.

So drehen Sie ein Bild

• Wählen Sie ein Bild aus, und führen Sie eine der nachfolgenden Aktionen durch.

Aktion	Vorgehensweise
Drehen eines Bildes um 90 Grad im oder gegen den Uhrzeigersinn	Wählen Sie Bild ▶ Nach rechts drehen oder Bild ▶ Nach links drehen.
Interaktives Drehen eines Bildes	Wählen Sie in der Werkzeugleiste das Auswahlwerkzeug aus . Klicken Sie auf den Drehziehpunkt (Quadrat, das durch eine gerade Linie mit dem Drehpunkt verbunden ist), und ziehen Sie ihn, um das Bild zu drehen. Der Mauszeiger verwandelt sich in zwei gebogene Pfeile, wenn Sie ihn über dem Drehpunkt positionieren.



Ferner können Sie ein Bild drehen, indem Sie auf der Standard-Symbolleiste auf die Schaltflächen Nach rechts drehen 📑 oder Nach links drehen ^[6] klicken.

Beschneiden von Bildern

Sie können unerwünschte Teile eines Bildes entfernen und so ausdrucksstärkere Kompositionen erzielen oder die Aufmerksamkeit des Betrachters auf andere Bildbereiche lenken. Wählen Sie in Corel Paint Shop Pro Photo eines der voreingestellten

Beschnittformate, etwa 10×15 cm, um Bilder zu beschneiden. Durch das Beschneiden eines Bildes reduzieren Sie den erforderlichen Speicherplatzbedarf. Darüber hinaus können Farbkorrekturen durch Beschneiden verbessert werden, da äußere Farbbereiche entfernt werden. Wenn das Foto sowohl einen Beschnitt als auch eine Farbkorrektur benötigt, sollten Sie das Foto zuerst beschneiden und anschließend die Farbkorrektur durchführen.

Wichtig! Durch Beschnitt wird der Bildteil außerhalb des Beschnittbereichs gelöscht. Um das Originalfoto zu bewahren, verwenden Sie den Befehl **Speichern unter**, und speichern Sie die beschnittene Version Ihres Bildes unter einem anderen Dateinamen.





Freie Beschnittsymbolleiste

So beschneiden Sie Bilder

- 1 Wählen Sie in der Werkzeugleiste das Beschnittwerkzeug aus. Standardmäßig wird das Beschnittrechteck auf dem Bild angezeigt und der Bereich außerhalb des Rechtecks schattiert.
- 2 Sie können die Größe des Beschnittbereichs durch Ziehen an den Ziehpunkten oder Kanten anpassen. Um die Position des Beschnittrechtecks zu verändern, klicken Sie mit dem Mauszeiger auf den Bereich und ziehen ihn.
 - Wenn Sie ein voreingestelltes Beschnittformat verwenden möchten, wählen Sie eine Option aus der Dropdown-Liste **Voreinstellungen** in der freien Beschnittsymbolleiste oder aus der Dropdown-Liste in der Werkzeugoptionen-Palette aus.

3 Wenn die Einstellungen Ihren Wünschen entsprechen, klicken Sie auf die Schaltfläche Übernehmen ⊘ in der Werkzeugoptionen-Palette oder der freien Beschnittsymbolleiste.

Sie haben außerdem folgende Möglichkeiten:

Beschneiden des Bildes mithilfe der Maus oder Tastatur	Doppelklicken Sie in das Beschnittrechteck oder drücken Sie die Eingabetaste .
Festlegen von Größe und Position des Beschnittrechtecks in der Werkzeugoptionen-Palette	Legen Sie in den Feldern Breite, Höhe sowie Einheiten die gewünschten Werte fest, und definieren Sie die Koordinaten der gewünschten Position mithilfe der Felder Links, Oben, Rechts und Unten.
Erhalten des aktuellen Seitenverhältnisses des Beschnittbereichs	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Seitenverhältnis beibehalten in der Werkzeugoptionen-Palette. Diese Option ist nur für benutzerdefinierte Beschnittrechtecke verfügbar.
Drehen des Beschnittrechtecks um 90 Grad	Klicken Sie auf die Schaltfläche Beschnittrechteck drehen auf der freien Symbolleiste.
Aufheben des Beschnittbereichs	Klicken Sie auf die Schaltfläche Löschen in der Werkzeugoptionen-Palette bzw. der freien Symbolleiste für das Beschnittwerkzeug.

Ausrichten von Bildern

Sie können schiefe Bilder leicht ausrichten, indem Sie eine Ausrichtungslinie mit einem Bildobjekt in Übereinstimmung bringen. Corel Paint Shop Pro Photo dreht das Bild, bis die Ausrichtungslinie vollständig in der Horizontalen und Vertikalen ist. Diese Option ist optimal für Bilder, die ein deutliches vertikales oder horizontales Objekt enthalten, z.B. ein Gebäude oder den Horizont.





Mithilfe des Ausrichtungswerkzeugs können Sie eine Ausrichtungslinie in einem Bild verwenden. Corel Paint Shop Pro Photo richtet das Bild anhand der Ausrichtungslinie aus.

So richten Sie ein Bild aus

- 1 Klicken Sie in der Werkzeugleiste auf das Ausrichtungswerkzeug
 - Eine Ausrichtungslinie mit Ziehpunkten an beiden Enden wird im Bild angezeigt.
- 2 Klicken Sie auf die Ziehpunkte der Ausrichtungslinie, und ziehen Sie diese, um die Linie an den Teil des Bildes anzupassen, der ausgerichtet werden soll.
- 3 Wählen Sie in der Werkzeugoptionen-Palette eine der folgenden Optionen aus der Dropdown-Liste **Modus** aus:
 - Automatisch Richtet das Bild automatisch anhand der Ausrichtungslinie im Bild aus (empfohlen).
 - Vertikal Dreht das Bild, bis die Ausrichtungslinie vertikal steht.
 - **Horizontal** Dreht das Bild, bis die Ausrichtungslinie horizontal liegt.
- 4 Klicken Sie auf Übernehmen 🕗.

Sie haben außerdem folgende Möglichkeiten:

Ausrichten von einzelnen Ebenen	Klicken Sie zunächst in der Ebenenpalette auf den Ebenennamen und anschließend auf das Ausrichtungswerkzeug.
---------------------------------	---

Sie haben außerdem folgende Möalichkeiten:

Ausrichten aller Ebenen im Bild	Aktivieren Sie in der Werkzeugoptionen-Palette das Kontrollkästchen Alle Ebenen drehen.
Wählen eines bestimmten Winkels für die Ausrichtungslinie	Legen Sie in der Werkzeugoptionen- Palette im Feld Winkel einen Wert fest.



🎤 Um den Befehl anzuwenden, können Sie auch auf das Bild doppelklicken.

Korrigieren der Perspektive

Wenn Sie Aufnahmen von hohen oder breiten Motiven machen, kann es im Bild zu perspektivischen Verzerrungen kommen. Die Objekte scheinen zu kippen oder schief zu stehen. Diese Verzerrung ist durch die Position der Kamera zum Objekt bedingt.

Mithilfe des Perspektivenkorrekturwerkzeugs können Sie perspektivische Verzerrungen wie beispielsweise schief erscheinende Gebäudewände beseitigen.





Das **Perspektivenkorrekturwerkzeug** ändert den Winkel des Gebäudes.

So korrigieren Sie die Perspektive eines Fotos

- 1 Wählen Sie in der Werkzeugleiste das Perspektivenkorrekturwerkzeug aus. Im Bild wird ein Ausdehnungsbereich mit Ziehpunkten angezeigt.
- 2 In der Werkzeugoptionen-Palette können Sie folgende Optionen auswählen:

- Rasterlinien Gestattet das Eingeben der Anzahl anzuzeigender Rasterlinien.
- **Bild beschneiden** Option zum rechteckigen Beschneiden des Bildes, nachdem die Perspektive angewendet wurde.

Hinweis: Durch Aktivieren des Kontrollkästchens **Bild beschneiden** werden die Bildbereiche entfernt, die außerhalb des Rechtecks liegen.

- 3 Ziehen Sie alle Ziehpunkte an die Kanten des Objekts im Bild, das rechteckig sein soll.
- 4 Klicken Sie auf Übernehmen 🕢.



Der Befehl kann auch durch Doppelklicken auf das Bild angewendet werden.

Automatisches Vornehmen grundlegender Fotokorrekturen

Wenn Sie sich nicht sicher sind, welche Anpassungen Sie an einem Foto vornehmen sollten, können Sie die Optionen Fotokorrektur in einem Schritt oder Intelligente Fotokorrektur verwenden und prüfen, ob die Ergebnisse Ihre Erwartungen erfüllen. Der Befehl Fotokorrektur in einem Schritt nimmt eine Reihe von Farbbalance- und Scharfzeichnungskorrekturen am Foto vor. Sie müssen dazu nur den Befehl auswählen. Wenn Sie die Korrekturen vor ihrer Anwendung genau abstimmen möchten, verwenden Sie den Befehl Intelligente Fotokorrektur.





Mit dem Befehl **Fotokorrektur in einem Schritt** können Sie die Belichtung und den Farbabgleich von Fotos schnell und einfach verbessern.

So nehmen Sie mithilfe der Fotokorrektur in einem Schritt grundlegende Korrekturen vor

 Wählen Sie Anpassen > "Fotokorrektur in einem Schritt".
 Nach einem kurzen Augenblick wird eine Reihe grundlegender Korrekturen am Foto vorgenommen.



Sollten die Änderungen an dem Foto nicht Ihren Erwartungen entsprechen, wählen Sie Bearbeiten > Rückgängig. Wählen Sie anschließend Anpassen > Intelligente Fotokorrektur, und passen Sie die verfügbaren Einstellungen an. Sie können auch andere Menübefehle zum Anpassen ausprobieren, wie z.B. Helligkeit und Kontrast > Kurven oder Helligkeit und Kontrast > Niveaus.

So stimmen Sie grundlegende Korrekturen mit der Funktion Intelligente Fotokorrektur genau ab

- 1 Wählen Sie Anpassen ▶ "Intelligente Fotokorrektur".
 Das Dialogfeld Intelligente Fotokorrektur wird geöffnet. Im oberen Teil des Dialogfelds wird im Fenster Vor das Originalfoto dargestellt. Das Fenster Nach zeigt die Darstellung nach Anwendung der gewählten grundlegenden Korrekturen.
- 2 Führen Sie eine oder mehrere der nachfolgenden Aktionen durch, und klicken Sie auf OK.

Aktion	Vorgehensweise
Die Fotohelligkeit erhöhen oder verringern	Legen Sie im Gruppenfeld Helligkeit Werte in den Feldern Gesamt, Schatten und Lichter fest, oder passen Sie die Werte mit den zugehörigen Schiebereglern an. Anmerkung: Positive Werte erhöhen, negative Werte verringern die Helligkeit des Fotos.
Die Sättigung erhöhen und verringern	Legen Sie einen Wert im Feld Sättigung fest, oder passen Sie den Wert mit dem Schieberegler an. Anmerkung: Positive Werte sorgen für lebhaftere und negative für weniger lebhafte Farben.

Die Fotoränder scharf nachzeichnen Legen Sie im Feld **Fokus** einen Wert fest



Sie können die Einstellungen durch Klicken auf Einstellungen vorschlagen auf die ursprünglichen Werte zurücksetzen oder sie durch Klicken auf die Schaltfläche Auf Standardeinstellungen zurücksetzen 🔊 auf Null setzen.

Um die erweiterten Optionen der Funktion Intelligente Fotokorrektur zu verwenden, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Erweiterte Optionen. Weitere Informationen zu den erweiterten Optionen finden Sie in der Hilfe unter So verwenden Sie die erweiterten Optionen der Intelligenten Fotokorrektur.

Entfernen von Bildrauschen digitaler Kameras

"Bildrauschen" bedeutet, dass winzige Farbflecken die Schärfe des Bildes beeinträchtigen. Zumeist resultieren diese Bildfehler aus schlechten Lichtverhältnissen oder Sensorbeschränkungen der Digitalkamera. So kann es vorkommen, dass bei der Vergrößerung des blauen Himmels in einem Foto plötzlich winzige orange, rote, violette, grüne oder andere Farbflecken sichtbar werden.





Das Bild links weist aufgrund des digitalen Bildrauschens eine grobe Körnung auf. Das Bild rechts wirkt nach dem Entfernen des Bildrauschens glatter und feiner.

Corel Paint Shop Pro Photo bietet zwei Befehle, mit denen Sie Bildrauschen auf Ihren Fotos schnell und umfassend entfernen können: Entfernen von Bildrauschen in einem Schritt und Bildrauschen digitaler Kameras entfernen. Bei der Verwendung eines Befehls zum Entfernen von Bildrauschen analysiert das Programm Ihr Foto, stellt

fest, in welchen Bereichen das Problem auftritt und nimmt die entsprechenden Korrekturen vor, ohne die wichtigen Kantendetails zu beeinträchtigen.

Sie können mit dem Befehl Entfernen von Bildrauschen in einem Schritt Fehler aufgrund von Bildrauschen automatisch korrigieren. Eine optimale Kontrolle über die Korrekturschritte bietet Ihnen der Befehl Bildrauschen digitaler Kameras entfernen dank erweiterter Optionen. Weitere Informationen zur Verwendung des Befehls Bildrauschen digitaler Kameras entfernen finden Sie in der Hilfe unter Entfernen von Bildrauschen digitaler Kameras.

So entfernen Sie Bildrauschen in digitalen Kameras schnell

 Wählen Sie Anpassen > Entfernen von Bildrauschen in einem Schritt.

Nach einem kurzen Augenblick wird das Bildrauschen automatisch entfernt.

Erstellen von Fokusbereichen durch Steuerung des Tiefeneffekts

Durch das Erstellen eines Fokusbereiches können Sie die Aufmerksamkeit auf Ihr Fotomotiv lenken. So können Sie beispielsweise bei einem Foto einer Person in einer Blumenwiese die umgebenden Blumen unscharf (verschwommen) gestalten, während die Schärfe für die Person erhalten bleibt. Diesen Effekt erzielen Sie durch die Steuerung der Tiefenschärfe.





Durch die Anwendung des Tiefenschärfeeffekts können Sie den Fokus auf Ihr Fotomotiv legen.

Der Begriff "Tiefenschärfe" bezieht sich auf den Bereich eines Bildes, der scharf erscheint. Die Tiefenschärfe wird durch verschiedene Faktoren, wie z.B den Abstand zwischen Kamera und Motiv, die Belichtungszeit sowie die Blendeneinstellung Ihrer Kamera beeinflusst. Die meisten automatischen Kameras verwenden die kleinstmögliche Blende, um sicherzustellen, dass der größte Teil des Bildes scharf gestellt ist. Durch eine größere Blende können Sie jedoch die Tiefenschärfe verringern und so Aufmerksamkeit auf Ihr Motiv lenken.

So erstellen Sie Fokusbereiche mithilfe des Tiefeneffekts

- 1 Wählen Sie Anpassen ▶ Tiefenschärfe.
- 2 Wählen Sie im Dialogfeld Tiefenschärfe eines der folgenden Werkzeuge zur Auswahl des Fokusbereichs, und ziehen Sie den Mauszeiger im Fenster Vor um den Bereich, dessen Schärfe Sie erhalten möchten.
 - Rund Ermöglicht die Erstellung einer runden Auswahl.
 - Freihand Ermöglicht die Erstellung einer unregelmäßig geformten Auswahl durch Ziehen des Mauszeigers um einen Bereich.
 - Rechteckig ::: Ermöglicht die Erstellung einer rechteckigen Auswahl.
- 3 Ziehen Sie den Schieberegler Unschärfe, um den Unschärfegrad für den unscharfen Bereich festzulegen.

Sie haben außerdem folgende Möglichkeiten:

Steuern der Blendenform für den unscharfen Bereich	Klicken Sie auf die Blendenform- Schaltflächen Rund oder Sechseck .
Anpassen des Übergangs zwischen scharfen und unscharfen Bereichen	Ziehen Sie den Schieberegler Randschärfe. Wenn Sie den Schieberegler nach rechts bewegen, erhöht sich die Randschärfe, bewegen Sie ihn nach links, wird sie verringert.

Sie haben außerdem folgende Möglichkeiten:

den Schieberegler
e nach links bewegen,
n Sie den Bereich, auf den
wird. Bewegen Sie den
h rechts, so wird der
reich zu den Rändern der
in ausgeweitet.
1

Ändern der Bildgröße

Nachdem Sie Ihr Bild angepasst haben, können Sie dessen Größe ändern. Sie sollten sich der Auswirkungen von Größenänderungen auf Bildpixel bewusst sein.

Pixel haben keine feste physikalische Größe. Jedes Pixel stellt nur ein Sample einer einzelnen Farbe dar. Bei einer Änderung der Größe eines Bildes kann die Anzahl der Pixel im Bild vergrößert oder verkleinert werden, weshalb das Bild neu gesampelt wird. Resampling ändert die Dateigröße. Informationen zum Anpassen der Bildgröße finden Sie unter *Anpassen der Bildgröße* in der Hilfe.

So ändern Sie die Bildgröße

- 1 Wählen Sie Bild ▶ Größe ändern.
- 2 Aktivieren Sie im Dialogfeld **Größe ändern** das Kontrollkästchen **Resampling-Art**, und wählen sie eine Resampling-Methode aus der Dropdown-Liste aus. (**Bikubisch** wird empfohlen.)

 Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen **Größe aller Ebenen anpassen**, wenn Sie nur die Größe der aktuellen Ebene ändern möchten.
- 3 Legen Sie im Gruppenfeld **Pixelgröße** in den Feldern **Breite** und **Höhe** neue Werte fest. Wählen Sie in der Dropdown-Liste aus, ob Sie die Werte in Pixeln oder als Prozentwert der Originalgröße angeben möchten.
- 4 Klicken Sie auf OK.



Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Originaldruckgröße** beibehalten, um die aktuelle Druckgröße des Bildes beizubehalten.

Retuschieren und Restaurieren von Bildern



Mit Corel Paint Shop Pro Photo haben Sie viele verschiedene Möglichkeiten zum Retuschieren von Bildern. Unabhängig davon, ob Sie einen kleinen Bildfehler beseitigen, den gesamten Hintergrund löschen oder lediglich rote Augen korrigieren möchten: für alle diese Aktionen gibt es das passende Werkzeug.

In diesem Abschnitt werden die folgenden Themen behandelt:

- Entfernen des Rote-Augen-Effekts
- Vornehmen von Schönheitskorrekturen
- Entfernen von Bildfehlern
- Entfernen von Fehlern und Objekten
- Löschen von Bildbereichen
- Farben von Bildbereichen ändern, um einen realistischen Effekt zu erzeugen

Entfernen des Rote-Augen-Effekts

Auf Fotos haben Personen und Tiere häufig rote Augen. Dieser Effekt tritt auf, wenn das Blitzlicht der Kamera von der Netzhaut im Auge reflektiert und dann auf dem Foto festgehalten wird.

Corel Paint Shop Pro Photo stellt zwei Methoden zum Entfernen von roten Augen aus einem Farbfoto bereit.





Das Rote-Augen-Werkzeug ersetzt die rote Farbe in der Pupille der fotografierten Person durch dunkelgraue Farbe, sodass die Augen natürlicher aussehen.

Am schnellsten entfernen Sie rote Augen mithilfe des Rote-Augen-Werkzeugs. Noch effektiver ist der Befehl für die erweiterte Rote-Augen-Korrektur, mit dem Sie die Augenfarbe ändern können. Weitere Informationen zur Verwendung des Befehls Rote Augen entfernen finden Sie in der Hilfe unter So verwenden Sie erweiterte Optionen für das Entfernen roter Augen.

So entfernen Sie schnell den Rote-Augen-Effekt

- 1 Wählen Sie aus der Werkzeugleiste das Rote-Augen-Werkzeug saus.
- 2 Passen Sie in der Palette **Werzeugoptionen** die **Größe** so an, dass der Cursor etwa doppelt so groß ist wie der zu korrigierende rote Bereich.
- 3 Positionieren Sie den Cursor direkt über dem Auge und klicken Sie.



Vergrößern Sie ggf. das Foto, um das **Rote-Augen-Werkzeug** leichter verwenden zu können.

Die Größe des Cursors kann interaktiv angepasst werden, indem Sie **Alt** gedrückt halten, während Sie das Werkzeug **Rote-Augen** über die Augenpartie ziehen.

Vornehmen von Schönheitskorrekturen

Sie können das Erscheinungsbild der Motive in Ihren Fotos verbessern, indem Sie die folgenden Schönheitskorrekturen vornehmen:

- Unreinheiten entfernen mit der Unreinheiten-Korrektur des Make-Up-Werkzeugs
- Aufhellen von Zähnen mit der Zahnbürste des Make-Up-Werkzeugs
- Sonnenbräune hinzufügen mit der Sonnenbräune des Make-Up-Werkzeugs
- Falten entfernen mit dem Bildfehlerentfernungswerkzeug
- Hauttöne schnell glätten mit dem Befehl Hautglättung des Menüs Anpassen





Sie können bei der fotografierten Person Schönheitsmakel entfernen, die Zähne aufhellen und Sonnenbräune verleihen.

So entfernen Sie Unreinheiten im Gesicht

- 1 Wählen Sie in der Werkzeugleiste das Make-Up-Werkzeug aus ".
- 2 Wählen Sie aus der Palette Werkzeugoptionen den Modus Unreinheiten-Korrektur 🔒 aus.
 - Der Cursor ändert seine Form in konzentrische Kreise.
- 3 Passen Sie in der Palette Werkzeugoptionen die Größe so an, dass der innere Kreis die Unreinheit genau umschließt.
 - Der äußere Kreis wird für das Material verwendet, das die Unreinheit überdecken soll.
- 4 Passen Sie in der Palette Werkzeugoptionen die Einstellung Stärke
 - Der Wertebereich ist 1 bis 100. Bei höheren Werten wird mehr Quellmaterial (im äußeren Kreis) auf den Unreinheitenbereich (im inneren Kreis) angewendet.
- 5 Ziehen und klicken Sie direkt auf die Unreinheit.



Vergrößern Sie ggf. das Foto, um das Make-Up-Werkzeug leichter verwenden zu können.

So hellen Sie Zähne auf

- 1 Wählen Sie in der Werkzeugleiste das Make-Up-Werkzeug aus ?...
- 2 Wählen Sie in der Palette Werkzeugoptionen den Modus Zahnbürste A aus.
- 3 Klicken Sie direkt auf die Zähne.
 - Wenn die Zähne nicht zusammenhängend oder teilweise verdeckt sind, sollten Sie das Werkzeug auf jeden Zahn einzeln anwenden.



Der Zahnbürstenmodus des Make-Up-Werkzeugs kann nur auf Farbfotos angewendet werden.



Vergrößern Sie ggf. das Foto, um das Make-Up-Werkzeug leichter verwenden zu können.

Sie können die Stärke der Aufhellung anpassen, indem Sie in der Palette Werkzeugoptionen einen Wert in das Feld Stärke eingeben.

So verleihen Sie Sonnenbräune

- 1 Wählen Sie in der Werkzeugleiste das Make-Up-Werkzeug aus 💯.
- 2 Wählen Sie in der Palette Werkzeugoptionen den Modus Sonnenbräune 🔅 aus.
- 3 Legen Sie im Feld **Größe** einen Wert fest.
- 4 Ziehen Sie den Mauszeiger sorgfältig über den Hautbereich, der gebräunt werden soll.

So entfernen Sie Falten im Gesicht

- 1 Wählen Sie aus der Werkzeugleiste das Werkzeug Bildfehler entfernen **z** aus.
- 2 Wählen Sie auf der Palette **Werkzeugoptionen** entweder das Auswahlfeld (gerade Kante) oder (abgerundete Kante) aus.
- 3 Legen Sie einen Wert für die Breite fest, damit die Falte in das Auswahlfeld passt, das Sie ziehen.
- 4 Platzieren Sie den Cursor genau neben der Falte und ziehen Sie ihn sorgfältig darüber, sodass die Falte genau vom inneren Rechteck umschlossen wird.

Die Falte wird mit der Textur der umgebenden Haut abgedeckt.



Wenn Sie noch einmal von vorn beginnen möchten, können Sie die Korrektur rückgängig machen, die Breite einstellen und erneut ziehen.

Ungerade Falten sollten Sie in mehreren Schritten korrigieren.

So glätten Sie die Hauttöne

- 1 Wählen Sie Anpassen ▶ Hautglättung.
- 2 Stellen Sie im Dialogfeld Hautglättung den Schieberegler Faktor ein.

Wenn Sie den Schieberegler nach rechts bewegen, wird mehr geglättet, bewegen Sie ihn nach links, wird weniger geglättet.



Der Befehl **Hautglättung** erkennt und glättet automatisch Hauttöne, ohne sich auf Augen oder Lippen auszuwirken. Wenn jedoch andere Bereiche im Foto betroffen sind, weil deren Farbe dem Hautton ähnelt, können Sie den zu glättenden Bereich auswählen. Weitere Informationen zum Arbeiten mit einer Auswahl finden Sie unter *Erstellen einer Auswahl* auf Seite 61.





Mit dem Befehl **Hautglättung** können Sie Hauttöne glätten sowie Falten und Unreinheiten schnell verringern.

Entfernen von Bildfehlern

Mit dem Werkzeug zum Entfernen von Bildfehlern können Sie Kratzer und Risse aus Bildern entfernen. Mit dem Werkzeug können Sie den betroffenen Bereich einschließen und den Bildfehler entfernen. Das Werkzeug verwendet Bilddetails aus dem Hintergrund, um neue Bildinformationen zu erstellen, die den ausgewählten Bereich ersetzen. Wenn der Hintergrund relativ eben ist, führt diese Methode gewöhnlich zu einem guten Ergebnis. Bildfehler auf strukturierten Hintergründen lassen sich effektiver mit dem Klonpinselwerkzeug entfernen. Weitere Informationen zum Klonpinselwerkzeug finden Sie unter *Entfernen von Fehlern und Objekten* auf Seite 54.





Sie können einzelne Bildfehler mit dem Werkzeug **Bildfehler** entfernen reparieren.

So entfernen Sie Bildfehler

- 1 Klicken Sie in der Ebenenpalette auf die Hintergrundebene.
- 2 Wählen Sie aus der Werkzeugleiste das Werkzeug Bildfehler entfernen ✓ aus.
- 3 Wählen Sie auf der Palette **Werkzeugoptionen** eine der folgenden Optionen aus, um die Form des Werkzeugs **Bildfehler entfernen** zu bestimmen:
 - (gerade Kante) Korrigiert Bildfehler, die senkrecht zu den Objektkanten verlaufen, sich in einem offenen Bereich befinden oder eine gleichmäßige Farbe aufweisen.
 - (abgerundete Kante) Korrigiert Bildfehler, die in einem Winkel zu den Objektkanten verlaufen.
- 4 Platzieren Sie den Cursor direkt neben dem einen Ende des Bildfehlers und ziehen Sie einen Auswahlrahmen um den Bildfehler. Die Kanten des Auswahlrahmens sollten den Bereich umgeben, ohne den Bildfehler zu berühren. Versuchen Sie einen kleinen Zwischenraum auf jeder Seite des Bildfehlers zu lassen.



Wenn ein Bildfehler auf verschiedenen Hintergründen sichtbar ist, sollten Sie ihn von jedem Hintergrund einzeln entfernen.

Entfernen von Fehlern und Objekten

Mit dem Klonpinsel- oder dem Objektentfernungswerkzeug können Sie Fehler und Objekte aus Ihren Bildern entfernen. Mit dem Klonpinselwerkzeug können Sie Fehler und Objekte entfernen, indem Sie mit einem anderen Teils des Bildes darüber malen. Die Quelle für die Farbe kann dieselbe Ebene oder eine andere Ebene im Bild oder sogar ein anderes zusammengefasstes Bild oder eine einzelne Ebene daraus sein.



Bei dem Foto links wurde das Klonpinselwerkzeug verwendet, um den Müllsack zu entfernen.

Mit dem Objektentfernungswerkzeug können Sie Objekte entfernen, wenn der Umgebungsbereich in Bezug auf Farbe und Textur in etwa übereinstimmt. Dieses Werkzeug ähnelt dem Klonpinselwerkzeug insoweit, als dass Sie damit einen zu entfernenden Bereich kennzeichnen können. Anschließend wählen Sie einen Hintergrund aus, um den Bereich abzudecken.



Mithilfe des Objektentfernungswerkzeugs wurde der Schwan aus dem Wasser entfernt.

So klonen Sie Bildbestandteile

- 1 Klicken Sie in der Werkzeugleiste auf das Klonpinselwerkzeug 🥠.
- 2 Wählen Sie auf der Palette Werkzeugoptionen die Form, Größe, Deckfähigkeit und weitere Einstellungen für den Pinsel aus. Um Daten aus allen Ebenen gemeinsam zu klonen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Alle Ebenen verwenden. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, wenn Sie nur die Daten aus der aktuellen Ebene klonen möchten.

- 3 Klicken Sie im Quellbild mit der rechten Maustaste auf den Mittelpunkt des Quellbereichs.
 - Wenn das Bild über mehrere Ebenen verfügt, klicken Sie in der Ebenenpalette auf den Namen der Ebene, bevor Sie den Quellbereich definieren.
- 4 Ziehen Sie an der Stelle im Bild, die mit dem geklonten Bereich bearbeitet werden soll.



Sie können die Größe des Pinsels interaktiv anpassen, indem Sie Alt drücken und gleichzeitig im Bildfenster ziehen.

So entfernen Sie Objekte aus einem Foto

- 1 Wählen Sie aus der Werkzeugleiste das Objektentfernungswerkzeug 🚰 aus.
- 2 Wählen Sie in der Palette Werkzeugoptionen die Schaltfläche Auswahlmodus 💬 aus.
- 3 Ziehen Sie um das Objekt herum, das Sie entfernen möchten.
- 4 Wählen Sie in der Palette **Werkzeugoptionen** die Schaltfläche **Quellmodus** aus.
 - Ein Rechteck wird im Bildfenster angezeigt.
- 5 Platzieren Sie das Rechteck über dem Bereich, der die bisherige Auswahl ersetzen soll.
- 6 Ziehen Sie an den Ziehpunkten des Rechtecks, um die Größe zu ändern, oder ziehen Sie am Drehpunkt, um das Rechteck zu drehen. Es wird empfohlen, die Größe des Rechtecks an die Größe des Bereichs anzupassen, den Sie entfernen möchten.
- 7 Klicken Sie in der Palette Werkzeugoptionen auf die Schaltfläche Übernehmen 🕖.
- 8 Wählen Sie **Auswahl ▶ Auswahl aufheben**, um die Auswahl aufzuheben.

Sie haben außerdem folgende Möglichkeiten:

Einstellen der Randschärfe	Passen Sie das Feld Randschärfe in der
für eine mit dem	Palette Werkzeugoptionen an, bevor Sie die
Freihandauswahl-Werkzeug	Auswahl treffen.
erstellte Auswahl	

Sie haben außerdem folgende Möglichkeiten:

Kantenübergänge, Verwenden der Tonwertbereiche des Objekts beim Anwenden des Quellmaterials

Wählen Sie in der Palette **Werkzeugoptionen** die Option **Intelligentes Mischen** aus.

Löschen von Bildbereichen

Mit dem Löschwerkzeug können Sie Bereiche einer Ebene löschen, sodass sie transparent werden. Wenn Sie das Löschwerkzeug auf einer Rasterebene anwenden, werden alle vom Werkzeug berührten Pixel transparent. Ein grau-weißes Schachbrettmuster zeigt die transparenten Bereiche an.

Mit dem Hintergrundlöschwerkzeug können Sie gezielt bestimmte Pixel löschen. In einem Foto mit einer Gebirgskette können Sie zum Beispiel den Himmel löschen oder ein Objekt aus dem Umgebungsbildbereich isolieren.



Mit dem Hintergrundlöschwerkzeug können Sie schnell den Hintergrund eines Bildes entfernen.

Sie können die Standardeinstellungen für das Hintergrundlöschwerkzeug über die Palette **Werkzeugoptionen** festlegen. Sie können beispielsweise die Einstellungen für Deckfähigkeit, Farbtoleranz und Sample-Bereich ändern. Weitere Informationen finden Sie in der Hilfe unter *Löschen von Bildbereichen*.

So löschen Sie Bildbereiche

- 1 Wählen Sie in der Werkzeugleiste das Löschwerkzeug // aus.
- 2 Wählen Sie in der Palette **Werkzeugoptionen** die gewünschten Pinseloptionen aus.

3 Ziehen Sie zum Löschen im Bild.

Sie haben außerdem folgende Möglichkeiten:

Wiederherstellen gelöschter Pixel	Halten Sie die rechte Maustaste gedrückt und ziehen Sie den Mauszeiger über den gelöschten Bereich.
Löschen von geraden Linien	Klicken Sie an den Anfang einer Zeile, halten Sie die Umschalttaste gedrückt und klicken Sie an das Zeilenende. Um die Linie weiter zu löschen, gehen Sie zum nächsten Punkt, halten Sie die Umschalttaste gedrückt und klicken Sie erneut.



Wenn Sie die Hintergrundebene löschen, macht das Löschwerkzeug diesen Bereich transparent, und die Ebene wird automatisch in eine Rasterebene umgewandelt.

So löschen Sie den Hintergrund in einem Bild

- 1 Klicken Sie auf der Ebenenpalette auf die Ebene, die das Bildelement enthält, das Sie isolieren möchten.
- 3 Wählen Sie in der Palette **Werkzeugoptionen** die gewünschten Pinseloptionen aus.
 - Weitere Informationen zum Festlegen von Pinseloptionen finden Sie unter *Auswählen von Pinseloptionen* in der Hilfe.
- 4 Ziehen Sie mit dem Mauszeiger um die Kanten des Bildbereichs, den Sie isolieren möchten.
 - Die besten Ergebnisse erzielen Sie mit langsamen, sorgfältigen Strichen. Halten Sie die Mitte des Pinsels auf den Bereichen, die gelöscht werden sollen, und den Rand des Pinsels auf den Bereichen, die Sie beibehalten möchten.

Sie haben außerdem folgende Möglichkeiten:

Wiederherstellen gelöschter	Klicken Sie mit der rechten Maustaste und
Pixel	ziehen Sie die Maus.

Sie haben außerdem folgende Möglichkeiten:

Klicken Sie einmal am Anfang der Linie, Löschen von geraden Linien

halten Sie die Umschalttaste gedrückt und klicken Sie auf das Ende der Linie.



Die Hintergrundebene wird automatisch in eine Rasterebene umgewandelt, wenn Sie darin mit dem Hintergrundlöschwerkzeug arbeiten.

Farben von Bildbereichen ändern, um einen realistischen Effekt zu erzeugen

Mit dem Umfärberwerkzeug können Sie ein Objekt oder einen Bildbereich realistisch umfärben. Was das Umfärberwerkzeug von anderen Werkzeugen und Befehlen (wie beispielsweise dem Farbfüllungswerkzeug, einigen Retuschierpinseln oder den Befehlen Kolorieren, Farbton/Sättigung/Helligkeit oder Farbtöne anpassen) unterscheidet, ist, dass es die Schattierung der jeweiligen Farbe berücksichtigt. Das Umfärberwerkzeug erkennt und analysiert Variationen in der Bildhelligkeit und wendet die Umfärbung auf der Basis dieser Helligkeit an.





Mit einem Klick lässt sich die Farbe des Kleides des Mädchens ändern.

Das Umfärber-Werkzeug funktioniert am besten bei matten Objekten wie Kleidung, Teppich und gemalten Objekten, die Vollfarben aufweisen. Es funktioniert weniger gut bei glänzenden oder reflektierenden Objekten und sollte nicht für Farbverläufe oder Muster verwendet werden.

So färben Sie mit dem Umfärberwerkzeug um

- 1 Klicken Sie in der Werkzeugleiste auf das **Umfärberwerkzeug 5**. Es befindet sich nebem dem Farbfüllungswerkzeug.
- 2 Klicken Sie in der Materialpalette in der Dropdown-Liste Stil auf die Schaltfläche Farbe und wählen Sie dann die zu verwendende Volltonfarbe.
 - Falls die Materialpalette nicht angezeigt wird, wählen Sie Ansicht ▶ Paletten ▶ Materialpalette.
 - Hinweis: Sie können eine Farbe aus dem aktuellen Bild verwenden. Wählen Sie dazu das Pipettenwerkzeug 🎤, klicken Sie auf die gewünschte Farbe und anschließend auf das Umfärberwerkzeug, um es zu reaktivieren.
- 3 Platzieren Sie den Cursor des **Umfärbers** über der zu ändernden Farbe. Klicken Sie anschließend, um eine Umfärbung mit der Farbe des Vordergrund-/Konturmaterials vorzunehmen, oder mit der rechten Maustaste, um eine Umfärbung mit der aktuellen Hintergrund-/Füllfarbe vorzunehmen.
- 4 Um die Anwendung der aktuellen Farbe anzupassen, verwenden Sie die Einstellungen **Toleranz** und **Konturenweichzeichnung** in der Werkzeugoptionen-Palette oder passen Sie die Einstellungen der Materialpalette an:
 - Toleranz bestimmt, wie stark die aktuelle Farbe ähnlichen Farben entsprechen muss, damit die Umfärbung angewandt wird. Eine höhere Einstellung führt dazu, dass mehr Pixel umgefärbt werden.
 - Konturenweichzeichnung bestimmt, wie die Pixel, die an die umgefärbten Pixel angrenzen, beeinflusst werden. Eine höhere Einstellung sorgt für mehr Farbverlauf beim Umfärben.
 - Ändern Sie bei Bedarf die aktuelle Farbe in der Materialpalette.
- 5 Klicken Sie auf Übernehmen.

Während Sie das **Umfärberwerkzeug** verwenden, können Sie Aktionen rückgängig machen und wiederholen, wie beispielsweise das Anpassen von Farben oder der Einstellungen in der Palette **Werkzeugoptionen**.



Die Auswahl der zu bearbeitenden Ausschnitte des Bildes ist ein wichtiger Schritt in Ihrem Arbeitsablauf. Wenn Sie eine Auswahl erstellen, können Sie einen Ausschnitt bearbeiten, ohne den Rest des Bildes zu ändern. Sie können Zeichen- oder Malwerkzeuge verwenden, um die ausgewählten Bereiche des Bildes zu ändern. Sie können auch Befehle wie Drehen, Kopieren, Beschneiden oder andere Aktionen auf die ausgewählten Bereiche anwenden.

Der Rand einer Auswahl wird durch einen Auswahlrahmen (eine Reihe schwarz-weiß gestrichelter Linien) gekennzeichnet.

In diesem Abschnitt werden die folgenden Themen behandelt:

- · Erstellen einer Auswahl
- · Aus- und Einblenden des Auswahlrahmens
- Ändern einer Auswahl
- Umkehren und Aufheben einer Auswahl

Erstellen einer Auswahl

Sie können eine Auswahl erstellen, wenn Sie einen Teil des Bildes isolieren möchten. Sie können beispielsweise eine Auswahl zum Anpassen oder zur Retusche eines Fotobereichs verwenden oder einen Bereich eines Fotos kopieren und in ein anderes Foto einfügen. Wie Sie eine Auswahl vornehmen, hängt davon ab, ob Sie an einer Raster- oder Vektorebene arbeiten. Weitere Informationen zu Raster- und Vektorebenen finden Sie unter *Ebenen* in der Hilfe.

Mit folgenden Auswahlwerkzeugen können Sie eine Rasterauswahl erstellen:

- Auswahlwerkzeug Mit diesem Werkzeug können Sie eine Auswahl in einer bestimmten Form (Rechteck, Quadrat, Ellipse, Kreis oder Stern) erstellen.
- Freihandauswahlwerkzeug Mit diesem Werkzeug können Sie eine Auswahl um die Kanten eines Objekts herum vornehmen, wie

beispielsweise die Blüten einer Blume oder die Finger einer Hand. Mit dem Freihandwerkzeug können Sie vier verschiedene Auswahlen erstellen:

Freihand – Hiermit können Sie einen Bereich rasch durch Ziehen auswählen.

Kontrastgrenze – Wenn Sie auf die Kanten eines unregelmäßig geformten Bereichs klicken, werden die Kanten zwischen zwei Bereichen mit Farbunterschieden gefunden.

Punkt-zu-Punkt – Hiermit können Sie gerade Linien zwischen Punkten ziehen, um eine Auswahl mit geraden Kanten zu erstellen. Smart Edge – Wenn Sie entlang der Kanten eines unregelmäßig

geformten Bereichs klicken, werden die Kanten automatisch gefunden.

 Zauberstabwerkzeug — nimmt eine Auswahl auf Grundlage der Farbe, des Farbtons, Helligkeit oder der Deckfähigkeit eines Objekts vor. Dieses Werkzeug wurde zur Auswahl eines Bereichs entwickelt, das deutlich unterschiedliche Pixel in einem anderen Bereich eines Bildes unterscheidet – zum Beispiel eine rosa Rose umgeben von grünen Blättern oder ein dunkler Bereich in einem hellen Bild.



Sie können eine Auswahl erstellen, indem Sie eine Auswahlwerkzeug-Form (links) verwenden, eine Freihandauswahl (Mitte) erstellen oder mit dem Zauberstab (rechts) bestimmte Farb- oder Deckfähigkeitsbereiche auswählen.

Sie können eine Auswahl mit einem Werkzeug vornehmen und dann ein anderes Werkzeug wählen, um die Auswahl zu vergrößern bzw. zu verkleinern. Weitere Informationen finden Sie unter Ändern einer Auswahl auf Seite 67.

Weitere Informationen zum Erstellen einer Auswahl finden Sie unter *Erstellen einer Auswahl* in der Hilfe.

So erstellen Sie eine Auswahl mit dem Auswahlwerkzeug

- 2 Überprüfen Sie die folgenden Einstellungen in der Werkzeugoptionen-Palette und ändern Sie sie gegebenenfalls:
 - Auswahltyp Gibt die Form des Auswahlbereichs an.
 - Modus Legt fest, ob die vorhandene Auswahl ersetzt, hinzugefügt oder entfernt werden soll. Ersetzen ist die Standardeinstellung.
 - Randschärfe Sie können die Kanten einer Auswahl weichzeichnen, indem Sie eine Verblassungsbreite in Pixeln (0 bis 200) angeben.
 - Antialiasing Verleiht der Auswahl eine glatte Kante, indem die Pixel entlang der Kanten in halbtransparent geändert werden.
- 3 Zur Erstellung der Auswahl ziehen Sie die Maus. Die Auswahl wird durch einen Rahmen gekennzeichnet. Wenn Sie das Ziehen abgeschlossen haben, wird der Rand der Auswahl als Auswahlrahmen angezeigt.



Nach dem Erstellen einer Auswahl werden Änderungen der Einstellungen in der Werkzeugoptionen-Palette für die nächste Aktion, nicht für die aktuelle Aktion angewendet. Sie können die Optionen für die aktuelle Auswahl ändern, indem Sie Auswahl ▶ Ändern wählen und einen Befehl aus dem Menü wählen.

So erstellen Sie eine Auswahl mit dem Freihandauswahl-Werkzeug

- 1 Wählen Sie in der Werkzeugleiste das **Objektauswahlwerkzeug ?** aus.
- 2 Wählen Sie in der Werkzeugoptionen-Palette eine der folgenden Optionen aus der Dropdown-Liste Auswahltyp aus:
 - Kontrastgrenze
 - Freihand

- Punkt-zu-Punkt
- Smart Edge
- 3 Überprüfen Sie die folgenden Einstellungen in der Werkzeugoptionen-Palette und ändern Sie sie gegebenenfalls:
 - Randschärfe Sie können die Kanten einer Auswahl weichzeichnen, indem Sie eine Verblassungsbreite in Pixeln (0 bis 200) angeben.
 - Glätten Gibt an, wie viel Glättung auf den Auswahlrahmen angewendet werden soll.
 - Antialiasing Verleiht der Auswahl eine glatte Kante, indem die Pixel in halbtransparent geändert werden.
 - Alle Ebenen verwenden Sucht in allen Ebenen des ausgewählten Bereichs nach einer Kante. Diese Option ist verfübgar, wenn Sie den Auswahltyp Kontrastgrenze oder Smart Edge für Bilder mit mehreren Ebenen verwenden.
- 4 Je nach getroffenem Auswahltyp, führen Sie eine Aufgabe aus der nächsten Tabelle aus.

\/ - - - - |- - - - - - - - |- -

Aktion	Vorgehensweise
Erstellen einer Freihandauswahl	Ziehen Sie, um einen Bildbereich auszuwählen.
Vornehmen einer Kontrastgrenzen-Auswahl	Klicken Sie genau an der Kante des Bereichs, den Sie auswählen möchten, und doppelklicken Sie, um die Auswahl abzuschließen.
Vornehmen einer Smart Edge-Auswahl	Klicken Sie entlang der Kante des Bereichs, den Sie auswählen möchten, und achten Sie darauf, dass der rechteckige Mauszeiger auf die Kante ausgerichtet ist. Doppelklicken Sie, um die Auswahl abzuschließen.
Vornehmen einer Punkt- zu-Punkt-Auswahl	Klicken Sie um den auszuwählenden Bereich und doppelklicken Sie, um die Auswahl abzuschließen.



Λ I . 4! - . .

Wenn Sie eine Kontrastgrenzenauswahl vornehmen, können Sie den Abstand zur Suche nach einer Kante festlegen, indem Sie einen Wert in das Feld **Bereich** in der Werkzeugoptionen-Palette eingeben.

Sie können die Genauigkeit der Kontrastgrenzen- und Smart Edge-Auswahl erhöhen, indem Sie häufiger entlang der verfolgten Kante klicken.

Sie können einen vorherigen Punkt durch Drücken von Löschen entfernen.

So erstellen Sie eine Auswahl mit dem Zauberstab

- 1 Wählen Sie in der Werkzeugleiste das Zauberstabwerkzeug 🤏 aus.
- 2 Wählen Sie in der Werkzeugoptionen-Palette eine Option für den Auswahlmodus aus:
 - Keine Wählt alle Pixel aus.
 - RGB-Wert Wählt Pixel aus, die den Rot-, Grün- und Blauwerten des Pixels entsprechen, auf den Sie klicken.
 - Farbe Wählt Pixel, die den Schattierungsvariationen des Pixels entsprechen, auf den Sie klicken.
 - Helligkeit Wählt Pixel, die dem wahrgenommenen Helligkeitswert des Pixels, auf den Sie klicken, entsprechen.
 - Wahrnehmungsmodus Wählt Pixel aus, die der wahrgenommenen Schattierungsvariation und der Helligkeit des Pixels entsprechen, auf den Sie klicken.
 - Herkömmlicher Modus Wählt Pixel aus, die den Rot-, Grün- und Blauwerten entsprechen, mit einer Tendenz zu Helligkeitsvariationen. Dieser Auswahlmodus ist daher exakter als der RGB-Wert-Auswahlmodus.
 - Deckende Bereiche Füllt alle Pixel, die nicht vollständig unsichtbar sind (d. h., die einen Deckfähigkeitswert von 1 oder höher aufweisen). Wenn Sie diese Option wählen, wird die Option Toleranz deaktiviert.
 - **Deckfähigkeit** Wählt Pixel aus, die dem Deckfähigkeitswert des Pixels entsprechen, auf den Sie klicken.
- 3 Überprüfen Sie die folgenden Einstellungen in der Werkzeugoptionen-Palette und ändern Sie sie gegebenenfalls:

- Toleranz Steuert, wie genau die ausgewählten Pixel mit den Pixeln übereinstimmen, auf die Sie im Bild klicken. Bei niedrigen Werten werden nur ähnliche Pixel ausgewählt, bei höheren wird ein erweiterter Bereich von Pixeln ausgewählt.
- Randschärfe Sie können die Kanten einer Auswahl weichzeichnen, indem Sie eine Verblassungsbreite in Pixeln (0 bis 200) angeben.
- Alle Ebenen verwenden Sucht in allen Ebenen des Bildes nach passenden Pixeln.
- **Zusammenhängend** Wählt nur die Pixel aus, die mit den von Ihnen angeklickten Pixeln verbunden sind.
- Antialiasing Glättet gezackte Kanten einer Auswahl, indem Pixel entlang der Kanten teilweise gefüllt und dadurch halbtransparent werden. Diese Funktion kann innerhalb und außerhalb des Auswahlrahmens verwendet werden.
- 4 Klicken Sie auf den Bildbereich, der die aufeinander abzustimmenden Pixel enthält.

Der Auswahlrahmen umgibt alle übereinstimmenden Pixel.

Aus- und Einblenden des Auswahlrahmens

Der Auswahlrahmen wird standardmäßig angezeigt. Wenn Sie mit einer Auswahl arbeiten, kann es beim Arbeiten gelegentlich hilfreich sein, den Auswahlrahmen vorübergehend auszublenden, ohne jedoch die Auswahl zu deaktivieren. Beispielsweise wenn Sie sehen möchten, wie das Bild nach den Einfügen einer Auswahl oder nach dem Verändern der Randschärfe aussieht.

So blenden Sie den Auswahlrahmen ein oder aus

• Wählen Sie Auswahl • Laufrahmen ausblenden aus.



Wenn Sie den Auswahlrahmen ausblenden, wird die Auswahl nicht aufgehoben oder zurückgesetzt. Die Werkzeuge und Befehle, die Sie verwenden, während der Auswahlrahmen ausgeblendet ist, werden nur auf den ausgewählten Bereich angewendet.



Sie können den Auswahlrahmen auch anzeigen, indem Sie Strg + Umschalt + M drücken.

Ändern einer Auswahl

Eine Auswahl kann auf verschiedene Weisen geändert werden. Sie können eine Auswahl ändern, indem Sie Bildinhalte hinzufügen oder Bildinhalte daraus entfernen. Bei einem Bild einer Person, beispielsweise, die ein großes Schild trägt, können Sie das Schild mit dem Rechteck-Auswahlwerkzeug auswählen und dann mit dem Freihandauswahl-Werkzeug die Person zur Auswahl hinzufügen.

Weitere Informationen zum Ändern einer Auswahl um eine bestimmte Anzahl von Pixeln oder basierend auf Farbinformationen finden Sie unter *Ändern einer Auswahl* in der Hilfe.





Nachdem Sie eine Auswahl erstellt haben, können Sie sie erweitern.

So vergrößern oder verkleinern Sie eine Auswahl

- 1 Wählen Sie in der Werkzeugleiste ein Auswahlwerkzeug (Auswahl □, Freihand oder Zauberstab).
- 2 Legen Sie in der Werkzeugoptionen-Palette Einstellungen für das Werkzeug fest.
- 3 Führen Sie eine Aktion aus der folgenden Tabelle aus:

71	lion			
	_	-		

Aktion

Vorgehensweise

Vergrößern einer Auswahl Wählen Sie aus der Dropdown-Liste **Modus** die Option **Hinzufügen**, und wählen Sie die Bildbereiche aus, die zur Auswahl hinzugefügt werden sollen. Diese Bereiche müssen nicht nebeneinander liegen.

Verkleinern einer Auswahl Wählen Sie aus der Dropdown-Liste **Modus** die Option Entfernen, und wählen Sie die Bildbereiche aus, die aus der Auswahl entfernt werden sollen.



Sie können auch Elemente zu einer Auswahl hinzufügen, indem Sie die Umschalttaste gedrückt halten, während Sie auf die hinzuzufügenden Bildbereiche licken, oder Sie können Elemente entfernen, indem Sie die Taste Strg gedrückt halten, während Sie auf die Bildbereiche klicken, die Sie entfernen möchten.

Umkehren und Aufheben einer Auswahl

Wenn Sie eine komplexe Auswahl erstellen möchten, ist es manchmal am einfachsten, den Teil des Bildes auszuwählen, den Sie nicht möchten, und anschließend die Auswahl umzukehren. Bei einem Foto von einer Person vor einem Hintergrund mit einheitlicher Farbe können Sie beispielsweise zuerst den Hintergrund auswählen und dann die Auswahl umkehren, um die Person auszuwählen.





Indem Sie einen einheitlichen Hintergrund (links) auswählen und die Auswahl dann umkehren, können Sie einen komplexen mehrfarbigen Vordergrund (rechts) isolieren.

Sie können auch eine Auswahl aufheben, wodurch der Auswahlrahmen entfernt und die Auswahl zurück in das Bild integriert wird. Nachdem Sie die Auswahl aufgehoben haben, können Sie mit der Bearbeitung des gesamten Bildes fortfahren.

So kehren Sie eine Auswahl um

• Wählen Sie Auswahl > Umkehren.

Der Auswahlrahmen wird geändert und umschließt nun den vorher nicht ausgewählten Bildbereich und nicht den zuvor ausgewählten Bildbereich.

So heben Sie eine Auswahl auf

• Wählen Sie Auswahl • Auswahl aufheben.



Sie können eine Auswahl auch aufheben, indem Sie mit der rechten Maustaste außerhalb des Auswahlrahmens in das Bild klicken oder indem Sie Strg+D drücken.



Arbeiten mit Ebenen

Bei der Arbeit mit Ebenen in Corel Paint Shop Pro Photo können Sie Elemente zu Ihren Bildern hinzufügen, Kunsteffekte und Illustrationen erstellen und Ihre Bilder einfacher bearbeiten. Sie können Ebenen hinzufügen oder löschen, die Reihenfolge der Stapelung ändern oder ihre Pixel auf verschiedene Arten mischen. Wenn Sie die Ebenen nicht zusammenfassen, können Sie jede einzelne unabhängig von den anderen bearbeiten.

Weitere Informationen zu Ebenen finden Sie unter Arbeiten mit Ebenen in der Hilfe.

In diesem Abschnitt werden die folgenden Themen behandelt:

- Ebenen
- Verwenden von Ebenen mit Fotos
- Verwenden der Ebenenpalette
- Erstellen von Ebenen
- Umbenennen von Ebenen
- Anzeigen von Ebenen
- Ändern der Reihenfolge von Ebenen in einem Bild
- · Verschieben von Ebenen auf der Leinwand

Ebenen

Wenn Sie in Corel Paint Shop Pro Photo ein Bild erstellen oder importieren, besteht es nur aus einer Ebene. Je nach Typ des erstellten oder importierten Bildes wird die einzelne Ebene als Hintergrund-, Raster-, Vektor- oder Malebene bezeichnet. Wenn Sie ein Foto, ein eingescanntes Bild oder einen Schnappschuss öffnen, wird die einzelne Ebene als Hintergrundebene in der Ebenenpalette bezeichnet.

Wenn Sie nur einfache Retuschen und Korrekturen vornehmen möchten, brauchen Sie dem Bild keine weiteren Ebenen hinzuzufügen. Es ist jedoch empfehlenswert, die einzelne Ebene vor der Durchführung von Korrekturen zu duplizieren, um das Originalbild auf seiner Ebene zu bewahren. Wenn Sie komplexere Arbeiten durchführen möchten und beispielsweise Elemente zu Ihrem Bild hinzufügen, einen Bildaufbau erstellen, Text hinzufügen oder andere Effekte anwenden möchten, wird die Verwendung von Ebenen empfohlen.



Ebenen sind wie einzelne Folien, die Sie zum Erstellen eines endgültigen Bildaufbaus kombinieren.

Jede zusätzliche Ebene ist zunächst eine transparente Folie, die über den Hintergrund gelegt wird. Wenn Sie Pinselstriche, Vektorobjekte oder Text hinzufügen, wird die Hintergrundebene nach und nach verdeckt. Durch transparente Bereiche können Sie darunter liegende Ebenen sehen. Sie können mehrere Ebenen stapeln, um künstlerische Kompositionen, Collagen oder komplexe Illustrationen zu erstellen. Weitere Informationen zu den unterschiedlichen Typen von Ebenen finden Sie unter *Ebenen* in der Hilfe.

Verwenden von Ebenen mit Fotos

Wenn Sie in Corel Paint Shop Pro Photo ein Digitalfoto oder ein gescanntes Bild öffnen, befindet es sich auf der Hintergrundebene. Für die meisten Arten der Fotobearbeitung, wie z.B. Beschneiden, Farbkorrekturen oder Retuschieren benötigen Sie keine weiteren Ebenen. Sie können jedoch interessante Effekte erzeugen und Korrekturen leichter vornehmen, wenn Sie weitere Ebenen hinzufügen. In der folgenden Tabelle werden Beispiele gezeigt.


Aktion	Vorgehensweise
Beibehalten des Originalbildes vor dem Ändern	Erstellen Sie eine Kopie der Hintergrundebene, indem Sie Ebenen Duplizieren auswählen. Um die duplizierte Ebene bearbeiten zu können, klicken Sie in die Ebenenpalette und legen die Ebene so als aktive Ebene fest.
Farb- und Tonwertkorrekturen	Verwenden Sie Anpassungsebenen, anstatt das Bild direkt zu bearbeiten. Weitere Informationen zur Verwendung von Anpassungsebenen finden Sie unter Verwenden von Anpassungsebenen in der Hilfe.
Hinzuftigen von Text und Grafiken	Erstellen Sie Text und Grafiken, wie Linien und Formen, auf Vektorebenen, sodass diese einfacher bearbeitet werden können. Weitere Informationen zum Hinzufügen von Text finden Sie unter <i>Arbeiten mit Text</i> auf Seite 99.
Erzeugen interessanter Effekte	Duplizieren Sie die Hintergrundebene, wenden Sie einen Effekt auf das Duplikat an, und ändern Sie die Deckfähigkeit bzw. den Mischmodus der Ebenen, um sie zu mischen.
Erstellen eines Gemäldes	Wählen Sie ein Malwerkzeug aus der Werkzeugleiste und aktivieren Sie das Kontrollkästchen Nachzeichnen in der Werkzeugoptionen-Palette (eine Malebene wird automatisch erstellt). Verwenden Sie Malpinsel für impressionistische Effekte. Weitere Informationen zu Malpinseln finden Sie unter Arbeiten mit Malwerkzeugen in der Hilfe.

Aktion	Vorgehensweise
Kombinieren von Fotos zu einer Collage	Öffnen Sie die zu kombinierenden Fotos, und legen Sie fest, welches Bild Sie als Basisbild verwenden möchten. Kopieren Sie die anderen Bilder in das Basisbild, indem Sie auf ein Bild klicken, Bearbeiten Kopieren auswählen, anschließend auf das Basisbild klicken und Bearbeiten Als neue Ebene einfügen auswählen. Bringen Sie die einzelnen Ebenen mit dem Verschiebungswerkzeug in die richtige Position.
	Bestimmen Sie anhand der Deckfähigkeit und des Mischmodus, wie viel von den einzelnen Ebenen zu sehen sein soll. Verwenden Sie eine Maskenebene, um Teile einer Ebene auszublenden oder weiche Kanten darum zu erstellen.
Erstellen eines Panoramafotos	Nehmen Sie eine Serie von Fotos mit überlappendem Motiv auf. Erstellen Sie ein Bild mit einer Leinwand, die groß genug ist, um ein Panoramabild aufzunehmen, und kopieren Sie jedes Foto auf eine separate Ebene. Vermindern Sie die Deckfähigkeit einer Ebene so, dass sie durchsichtig wird, und verwenden Sie das Verschiebungswerkzeug, um sie den Rändern der nächsten Ebene anzupassen. Wenn sich alle Ebenen in der richtigen Position befinden, stellen Sie die Deckfähigkeit wieder auf 100 Prozent ein.

Verwenden der Ebenenpalette

Auf der Ebenenpalette werden alle im Bild enthaltenen Ebenen angezeigt. Die Reihenfolge der Ebenen in der Palette entspricht ihrer Reihenfolge im Bild. Die oberste Ebene wird zuerst, die unterste zuletzt aufgeführt. Je nach Ebenentyp können Sie die Stapelreihenfolge der Ebenen in der Ebenenpalette ändern. Weitere Informationen zu Ebenentypen finden Sie unter *Ebenen* in der Hilfe.

Standardmäßig wird links neben dem Ebenennamen eine Miniaturansicht der Ebeneninhalte angezeigt. Sie können die Größe der Miniaturansicht festlegen oder diese deaktivieren. Die Einstellungen der aktiven Ebene erscheinen standardmäßig über der obersten Miniaturansicht-Vorschau. Die Anzeige dieser Einstellungen kann jedoch geändert werden.



Die Ebenenpalette

In der Ebenenpalette werden die Namen der Ebenen und Ebenengruppen angezeigt. Sie können die Ebenennamen in der Palette anpassen (siehe Beispiele in der obigen Illustration). Außerdem wird der Ebenentyp (Hintergrund, Raster, Vektor, Mal, Maske, Anpassung, Gruppe, Auswahl oder freie Auswahl) angezeigt, und Sie können die Ebenensichtbarkeit aktivieren oder deaktivieren.

Die Symbolleiste der Ebenenpalette enthält eine Dropdown-Liste für Befehlsaufgaben, wie z.B. das Hinzufügen einer neuen Raster- oder Vektorebene.

Unter der Symbolleiste der Ebenenpalette befinden sich Einstellungen, mit denen Sie die Deckfähigkeit und den Mischmodus ändern, Ebenen verbinden und ihre Transparenz deaktivieren können.

Wenn ein Bild mehrere Ebenen enthält, müssen Sie die zu bearbeitende Ebene auswählen. Änderungen am Bild betreffen nur die ausgewählte (aktive) Ebene. Sie können immer nur eine Ebene auswählen.

So blenden Sie die Ebenenpalette ein und aus

Klicken Sie auf Ansicht > Paletten > Ebenen.
 Mit diesem Befehl wird die Ansicht der Ebenenpalette aktiviert bzw. deaktiviert.

So wählen Sie eine Ebene aus

• Klicken Sie in der Ebenenpalette auf den Namen einer Ebene.

Erstellen von Ebenen

Sie können über die Ebenenpalette eine Ebene erstellen. Wenn Sie eine Ebene erstellen, können Sie Eigenschaften festlegen wie Ebenentyp, Deckfähigkeit und Mischmodus. Diese Eigenschaften können während der Arbeit mit der Ebene geändert werden. Sie können auch Ebenen aus Auswahlen, Vektorobjekten oder anderen Bildern erstellen. Weitere Information finden Sie unter *Erstellen von Ebenen* in der Hilfe.

Ebenen werden automatisch erstellt, wenn Sie das Textwerkzeug, die Malwerkzeuge oder Vektorzeichenwerkzeuge wie den Zeichenstift oder das Formenwerkzeug verwenden.

So können eine Ebene über die Ebenenpalette erstellen

- 1 Klicken Sie in der Ebenenpalette auf die Ebene, über der Sie eine Ebene erstellen möchten.
- 2 Wählen Sie aus der Dropdown-Liste in der Symbolleiste der Ebenenpalette einen Ebenentyp aus.
- 3 Passen Sie die verfügbaren Felder für die Ebeneneigenschaften an.
- 4 Klicken Sie auf OK.

Die neue Ebene wird über der aktiven Ebene eingefügt. Als Name wird ihr der Ebenentyp sowie eine fortlaufende Nummer zugewiesen, also beispielsweise "Vektor 1".

Umbenennen von Ebenen

Wenn Sie einem Bild viele Ebenen hinzufügen, ist es sinnvoll, den Ebenen neue, aussagekräftige Namen zu geben, damit sie in der Ebenenpalette leichter zu identifizieren sind.

So können Sie Ebenen umbenennen

- 1 Klicken Sie auf der Ebenenpalette auf die Ebene, die Sie umbenennen möchten, und klicken Sie nach einem kurzen Moment noch einmal darauf.
 - Der Name erscheint markiert in einem Feld.
- 2 Geben Sie den neuen Namen ein und drücken Sie die Eingabetaste.

Anzeigen von Ebenen

Sie können die Sichtbarkeit von Ebenen, Ebenengruppen und Vektorobjekten im Bild aktivieren oder deaktivieren. Die nicht sichtbaren Ebenen verbleiben im Bild, werden jedoch von der Ansicht ausgeschlossen. Sie können sichtbare und ausgeblendete Ebenen auch umkehren.

So blenden Sie Ebenen ein oder aus

- Klicken Sie auf die Schaltfläche Sichtbarkeit ein/aus neben der einbzw. auszublendenden Ebene.
 - Schaltfläche Sichtbarkeit ein/aus, wenn die Ebene angezeigt wird.
 - ── Schaltfläche Sichtbarkeit ein/aus, wenn die Ebene ausgeblendet ist.



Wenn Sie eine Ebenengruppe ausblenden, werden alle Ebenen innerhalb dieser Gruppe ausgeblendet.



Wenn Sie nur eine Ebene anzeigen möchten, klicken Sie mit der rechten Maustaste darauf und wählen Ansicht ▶ Aktive Ebene.

Ändern der Reihenfolge von Ebenen in einem Bild

Die Anordnung der Ebenen innerhalb Ihres Bildes ist für seine Darstellung von hoher Bedeutung. Sie können die Stapelreihenfolge der Ebenen in der Ebenenpalette mühelos ändern, um die Reihenfolge der Ebenen in Ihrem Bild neu festzulegen. Wenn eine Ebene oder Ebenengruppe über Komponenten wie Vektorobjekte oder gruppierte Ebenen verfügt, werden alle Komponenten mit der Ebene oder Ebenengruppe verschoben, wenn sich deren Position in der Stapelreihenfolge ändert. Sie können Vektorobjekte innerhalb ihrer Vektorgruppe und von einer Vektorebene in eine andere verschieben.

So verschieben Sie eine Ebene oder Ebenengruppe

 Wählen Sie in der Ebenenpalette eine Ebene oder Ebenengruppe aus, und ziehen Sie sie an die neue Position im Stapel.
 Die Position der Ebene wird beim Ziehen durch eine schwarze Linie angezeigt.



Wenn Sie eine Ebene ziehen, ändert sich der Mauszeiger in eine Hand. Ein Cursor mit einem Null-Symbol © gibt an, dass das gewählte Objekt nicht an eine bestimmte Position verschoben werden kann.



Sie können eine Ebene oder Ebenengruppe auch durch Auswählen von Ebenen ▶ Anordnen und das Auswählen einer Option verschieben.

So verschieben Sie ein Vektorobjekt zwischen Ebenen

- 1 Wählen Sie in der Ebenenpalette ein Vektorobjekt aus. Wenn Sie mehrere Vektorobjekte auswählen möchten, halten Sie die Umschalttaste gedrückt, und klicken Sie auf weitere Objekte.
- 2 Ziehen Sie das ausgewählte Objekt auf eine andere Vektorebene oder an eine neue Position in derselben Ebenengruppe.Die Position der Ebene wird beim Ziehen durch eine schwarze Linie angezeigt.

Verschieben von Ebenen auf der Leinwand

Sie können den Inhalt einer ganzen Ebene an eine beliebige Position der Bildleinwand verschieben. Wenn Sie einen Teil einer Ebene über die Leinwand hinaus verschieben, wird die Ebene nicht abgeschnitten – Sie können sie zurück auf die Leinwand verschieben oder die Größe der Leinwand zur Anzeige des ausgeblendeten Bereichs vergrößern. Weitere Informationen zum Anpassen der Leinwandgröße finden Sie unter Ändern der Leinwandgröße in der Hilfe.

So verschieben Sie Ebenen auf der Leinwand

- 1 Wählen Sie in der Ebenenpalette die zu verschiebende Ebene aus.
- 2 Klicken Sie in der Werkzeugleiste auf das Verschiebungswerkzeug .
- 3 Ziehen Sie es in das Bild, um die Ebene an die gewünschte Position zu verschieben.



Sie können Ebenen auch mit dem Auswahlwerkzeug 😭 auswählen und verschieben.

Arbeiten mit Farben und Materialien



Gleichgültig, ob Sie Farbe auf ein Bild anwenden oder die Farben eines Fotos anpassen, es ist wichtig zu verstehen, wie

Corel Paint Shop Pro Photo mit Farbe funktioniert. Hier erfahren Sie, wie Sie Farben und Materialien auswählen können, um mit ihnen in Ihren Bildern zu malen, zeichnen oder sie damit zu füllen.

In diesem Abschnitt werden die folgenden Themen behandelt:

- Verwenden der Materialpalette
- Auswählen von Farben mithilfe der Farbauswahl
- Auswählen von Farben aus einem Bild oder vom Desktop

Verwenden der Materialpalette


Corel Paint Shop Pro Photo ermöglicht Ihnen das Malen, Zeichnen und Ausfüllen mit einer Vielzahl von Stilen und Materialien.

- Ein Stil ist eine Farbe, ein Farbverlauf oder Muster.
- Ein Material ist der Stil plus eine optionale Textur.

Sowohl Stile als auch Materialien können aus der Materialpalette ausgewählt werden.

Sie können die Materialpalette jederzeit aufrufen. Lassen Sie sie während Sie arbeiten geöffnet oder rufen Sie sie nur dann auf, wenn Sie sie benötigen.

Sie können auch Farben und Materialien zwischen dem Vordergrund und Hintergrund austauschen.



Hauptkomponenten der Materialpalette

- Registerkarte "Rahmen" Enthält ein äußeres Rechteck für den Farbton, ein inneres für die Sättigung sowie einen Streifen mit Weiß, drei Grautönen sowie Schwarz. Ziehen Sie am vertikalen Schieberegler, um die Helligkeit einzustellen, und am horizontalen Schieberegler, um die Sättigung einzustellen.
- Registerkarte "Farbauswahl" Zeigt das Fenster Verfügbare Farben an, wo Sie mit einem Mausklick eine Farbe wählen können. Am unteren Rand der Registerkarte können Sie Weiß, Schwarz oder eine von drei Graustufen auswählen.
- Registerkarte "Farbfelder" zeigt Farbfelder an, d.h. Materialien, die Sie für die Wiederverwendung speichern können. Weitere Informationen zu Farbfeldern finden Sie in der Hilfe unter Arbeiten mit Farbfeldern.
- Vordergrund und Kontur und Hintergrund- und Füllfarbe Zeigen die aktuellen Vordergrund- und Hintergrundmaterialien an, bestehend aus Stil (Farbe, Farbverlauf oder Muster) und optionaler

Textur. Sie können auf eines der beiden Felder klicken, um das Dialogfeld **Materialeigenschaften** aufzurufen, wo Sie Materialoptionen einstellen können.

- Vordergrund- und Hintergrundfarbe Zeigt die aktuelle Vordergrund- und Hintergrundfarbe an und gibt Ihnen die Möglichkeit, Farben ungeachtet des aktuellen Materials festzulegen.
- Stil Zeigt, welcher Stil derzeit ausgewählt ist: Farbe —,
 Farbverlauf —) oder Muster —. Klicken Sie auf die Stil-Schaltfläche,
 um zwischen den zuletzt ausgewählten Farben, Farbverläufen und
 Mustern zu wechseln, und wählen Sie einen neuen Stil aus der
 Dropdown-Liste.
- Textur (Schaltfläche)
 — aktiviert oder deaktiviert die aktuelle Textur.
- Transparent (Schaltfläche) ◎ legt fest, ob das Vordergrund- oder Hintergrundmaterial transparent ist (anders ausgedrückt, weder über einen Stil noch über eine Textur verfügt). Transparente Materialien werden primär für Vektorobjekte und Text verwendet. Ein transparenter Vordergrund hat keinen Umriss (Objekte oder Buchstaben werden nur ausgefüllt) und ein transparenter Hintergrund hat keine Füllung (Objekte oder Buchstaben werden nur umrissen). Diese Schaltfläche ist nicht für Werkzeuge verfügbar, für die Vordergrund- oder Hintergrundmaterialien erforderlich sind.
- Alle Werkzeuge Legt fest, ob die ausgewählten Vordergrund- und Hintergrundmaterialien auf alle Werkzeuge angewendet werden. Ist das Kontrollkästchen nicht aktiviert, werden die ausgewählten Materialien nur auf das aktive Werkzeug angewandt.

So blenden Sie die Materialpalette ein und aus

• Wählen Sie Ansicht • Paletten • Material.



Sie können die Palette auch schließen, indem Sie auf die Schaltfläche Schließen 🔣 in der Titelleiste der Palette klicken.


So vertauschen Sie die Vordergrund- und Hintergrundfarben oder -materialien

• Klicken Sie in der Materialpalette auf die Schaltfläche Farben

Auswählen von Farben mithilfe der Farbauswahl

Wenn Sie Bilder in Corel Paint Shop Pro Photo bearbeiten, müssen Sie oft zunächst Farbe auswählen, bevor Sie malen, zeichnen, ausfüllen, manuelle Farbverbesserungen vornehmen oder einen Hintergrund für ein neues Rasterbild wählen. Das Farbauswahlwerkzeug ist das vielseitigste Werkzeug zur Auswahl von Farben.

Das Farbauswahlwerkzeug erscheint, wenn Sie auf das Feld **Vordergrund/Kontur**, **Hintergrund/Füllung** oder auf eines der beiden kleineren Farbfelder klicken. Sie können es auch durch Mausklick auf ein Farbfeld in den anderen Dialogfeldern aufrufen.



Das Farbauswahlwerkzeug

Das Erscheinungsbild des Farbauswahlwerkzeugs hängt von der Farbtiefe des aktiven Bildes ab (16 Bit/Kanal, 8 Bit/Kanal, 256 Farben, 16 Farben oder 2 Farben).

Das Farbauswahlwerkzeug bietet viele Arten der Farbauswahl:

- Im Farbkreis (Farbton) und im Feld Sättigung/Helligkeit können Sie eine Farbe auswählen und anzeigen.
- Das Feld **Grundfarben** enthält häufig verwendete Farben.
- Über die RGB- bzw. HSL-Werte wählen Sie eine Farbe anhand ihrer Rot-, Grün- und Blau- bzw. Farbton-, Sättigungs- und Helligkeitswerte.
- Im HTML-Farbcode können Sie HTML-Farbwerte eingeben.

So wählen Sie eine Farbe mittels Farbauswahl aus

- 1 In der Materialpalette haben Sie folgende Möglichkeiten:
 - Um eine Vordergrundfarbe zu wählen, klicken Sie auf das Feld Vordergrund- und Kontureigenschaften oder das Feld Vordergrundfarbe.
 - Um eine Hintergrundfarbe zu wählen, klicken Sie auf das Feld Hintergrund- und Fülleigenschaften oder das Feld Hintergrundfarbe.

Das Dialogfeld **Materialeigenschaften** oder **Farbe** erscheint. Wird das Dialogfeld **Materialeigenschaften** angezeigt, klicken Sie auf die Registerkarte **Farbe**.

- 2 Klicken Sie oder ziehen Sie den Farbkreis auf die ungefähre Position der gewünschten Farbe.
- 3 Klicken Sie oder ziehen Sie ihn im Feld Sättigung/Helligkeit, um die Sättigung und Helligkeit der ausgewählten Farbe festzulegen.
 Die Sättigung wird von links nach rechts und die Helligkeit von oben nach unten eingestellt.

Sie haben außerdem folgende Möglichkeiten:

•	
Auswählen der Grundfarbe durch Klicken auf ein Farbfeld	Klicken Sie auf ein Farbfeld im Feld der Grundfarben, das unter dem Farbkreis erscheint.
Auswählen der Farbe durch Angabe der Rot-, Grün- und Blauwerte (RGB)	Geben Sie in die Felder R , G und B entsprechende Werte ein.
Farbe durch Angabe der Farb-, Sättigungs- und Helligkeitswerte (HSL) auswählen	Geben Sie in die Felder H, S und L entsprechende Werte ein.

Sie haben außerdem folgende Möglichkeiten:

Auswählen der Farbe durch Angabe der Farb-, Sättigungs- und Helligkeitswerte Geben Sie in das Feld **HTML** einen entsprechenden HTML-Farbwert ein.



Sie können auch eine Farbe direkt in der Registerkarte Rahmen oder Farbauswahl der Materialpalette auswählen. Die Registerkarte Rahmen enthält eine kompaktere, rechteckige Version des Farbkreises und seiner Steuerfunktionen. Die Registerkarte Farbauswahl zeigt alle verfügbaren Farben. Klicken Sie mit der linken Maustaste zur Auswahl der Vordergrundfarbe oder mit der rechten Maustaste zur Auswahl der Hintergrundfarbe.

Auswählen von Farben aus einem Bild oder vom Desktop

Sie können aus jedem beliebigen offenen Bild oder anhand jeder Farbe innerhalb von Corel Paint Shop Pro Photo (z.B. der Farbe einer Symbolleiste) eine Vorder- oder Hintergrundfarbe auswählen. Diese Funktion ist nützlich, wenn Sie die Farbe eines bestimmten Symbols oder die Farben des Windows-Desktop verwenden möchten. Wenn Sie Windows 2000 oder eine neuere Version von Windows verwenden, können Sie eine Farbe aus anderen Anwendungen (z.B. einem Textverarbeitungsprogramm) auswählen. Weitere Informationen zur Auswahl einer Farbe aus dem Desktop finden Sie unter *Auswählen von Farben vom Desktop*.

So wählen Sie eine Farbe aus dem aktiven Bild aus

- 1 Wählen Sie in der Werkzeugleiste **Pipette** / aus.
- 2 Legen Sie auf der Werkzeugoptionen-Palette die gewünschten Optionen fest:
 - Dropdown-Liste **Sample-Größe** Wählen Sie den gewünschten Abdeckungs-Pixelbereich zum Samplen aus.
 - Alle Ebenen verwenden Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um aus allen Bildebenen zu samplen.
- 3 Klicken Sie mit der linken Maustaste auf eine Farbe im Bild, um sie als Vordergrundfarbe zu verwenden, oder klicken Sie mit der rechten Maustaste, um sie als Hintergrundfarbe zu verwenden.



Anwenden von Effekten

Corel Paint Shop Pro Photo enthält viele Spezialeffekte, die auf Bilder angewendet werden können, unter anderem 3D-, Kunst-, Licht-, Reflexions- und Fotoeffekte. Außerdem können Sie zu Ihren Bildern Rahmen hinzufügen, in Bildern malen oder Bildbereiche verzerren, um einzigartige Effekte zu erzielen.

Eine vollständige Liste der Spezialeffekte in Corel Paint Shop Pro Photo finden Sie in der Hilfe unter *Anwenden von Effekten*.

In diesem Abschnitt werden die folgenden Themen behandelt:

- Auswählen von Effekten
- Anwenden von Fotoeffekten
- Erstellen von Fotos im Antik-Look in der Zeitmaschine
- Anwenden von Film- und Filtereffekten auf Fotos
- Hinzufügen von Bilderrahmen zu Bildern
- · Verwenden des Bildstempelwerkzeugs
- Verzerren von Bildern

Auswählen von Effekten


Sie können über die **Effekte**-Menüs oder den Effekt-Browser Effekte auswählen.

Die meisten Effekte können über Einstellungen in den Dialogfeldern angepasst werden. Die Dialogfelder für das Anwenden von Effekten enthalten einige gemeinsame Elemente:

- Der Fensterbereich Vor zeigt das ursprüngliche Bild, und im Fensterbereich Nach sehen Sie eine Vorschau des Bildes mit den aktuellen Einstellungen.
- Die Dropdown-Liste Voreinstellungen ist standardmäßig auf Zuletzt verwendet eingestellt. Das Beispiel zeigt eine andere aus der Dropdown-Liste ausgewählte Voreinstellung. Mit den Voreinstellungen können Sie dieselben Einstellungen auf mehrere Bilder anwenden.

Informationen zum Speichern und Laden eigener voreingestellter Effekte finden Sie in der Hilfe unter *Anwenden und Erstellen von Voreinstellungen*.

Allgemeine Informationen zu gemeinsamen Funktionen in Dialogfeldern finden Sie in der Hilfe unter *Verwenden von Dialogfeldern*.




Beispiel eines Dialogfeldes für einen Effekt

Verwenden des Effekt-Browsers

Verwenden Sie den Effekt-Browser, wenn Sie verschiedene Effekte testen möchten, bevor Sie sie anwenden. Im Effekt-Browser werden die Voreinstellungen von Corel Paint Shop Pro Photo sowie alle Voreinstellungen angezeigt, die Sie selbst erstellen.

Damit Corel Paint Shop Pro Photo die Miniaturansichten im Effekt-Browser anzeigen kann, wendet das Programm die Standard-Voreinstellung für den Effekt sowie die für das Bild gespeicherten Voreinstellungen an. Die Voreinstellungen werden als Skript im Dateiformat für Corel Paint Shop Pro Photo (PspScript) gespeichert.



Der Effekt-Browser

So wählen Sie Effekte aus dem Menü "Effekte" aus

- 1 Wählen Sie aus dem Menü Effekte eine Effektkategorie und einen Effekt aus. Wählen Sie beispielsweise Effekte ▶ Verzerrungseffekte ▶ Wirbel aus.
 - Bei den meisten Effekten erscheint ein Dialogfeld.
- 2 Nehmen Sie die gewünschten Einstellungen vor oder wählen Sie eine Voreinstellung aus der Dropdown-Liste Voreinstellungen.
 Im Fensterbereich Nach wird eine Vorschau des Effekts angezeigt.
 Hinweis: Es sind nicht für alle Effekte Voreinstellungen verfügbar.
- 3 Klicken Sie auf OK.

So wählen Sie Effekte im Effekt-Browser aus

- 1 Wählen Sie Effekte ▶ Effekt-Browser.
 - Der Effekt-Browser wird geöffnet.
- 2 Führen Sie in der hierarchischen Liste im linken Fensterbereich eine der folgenden Aktionen aus:
 - Klicken Sie auf den Ordner **Voreinstellungen**, um eine Vorschau aller auf das Bild angewendeten Effekte anzuzeigen.
 - Um eine Effektkategorie in der Vorschau anzuzeigen, klicken Sie auf einen Unterordner des Ordners Effekte (zum Beispiel 3D-Effekte, Kunsteffekte oder Fotoeffekte).

Corel Paint Shop Pro Photo durchsucht den ausgewählten Ordner und erstellt Miniaturansichten des Bildes mit dem angewendeten voreingestellten Effekt.

- 3 Klicken Sie auf eine Miniaturansicht, um einen voreingestellten Effekt auszuwählen.
- 4 Klicken Sie auf Übernehmen.

Anwenden von Fotoeffekten

Sie können verschiedene Fotoeffekte auf Ihre Bilder anwenden, um traditionelle Fototechniken und -verfahren zu simulieren.

Schwarzweißfilm

Sie können beispielsweise die Aufnahme eines Fotos in Schwarzweiß simulieren. Dieser Effekt kann verändert werden, indem Sie einen der vielen Farbfilter anwenden, die den Kontrast eines Schwarzweißbildes ändern.

Infrarotfilm

Sie können das Aussehen simulieren, das entsteht, wenn Sie ein Foto auf Schwarz-Weiß-Infrarotfilm mit einem Infrarotfilter auf der Kamera aufnehmen. Um den Effekt noch zu verstärken, können Sie die Einstellungen für Körnung und Gegenlichtreflex des Films anpassen.



Originalfoto (links) und dasselbe Foto mit angewandtem Infrarotfilmeffekt (rechts).

Sepiatönung

Sie können das Aussehen simulieren, das entsteht, wenn Sie ein Foto mit Sepiafilm aufnehmen. Sepiafarbige Bilder ähneln Schwarz-Weiß-Fotos (auch Graustufenfotos bezeichnet), nur dass die Farbtöne anstatt grau braun sind.

Zeitmaschine

Die **Zeitmaschine** erlaubt Ihnen die Nachbildung einiger beliebter fotografischer Stile aus der Vergangenheit. Es stehen sieben Stile aus dem Jahr 1839 bis zu den 80er Jahren zur Verfügung. Weitere Informationen zur **Zeitmaschine** finden Sie unter *Erstellen von Fotos im Antik-Look mit der Zeitmaschine* auf Seite 90.

Film und Filter

Mit Corel Paint Shop Pro Photo können Sie Effekte ausprobieren, die auf unterschiedlichen Kamerafilmen und Filtern basieren. Weitere Informationen zum Anwenden von Film- und Filtereffekten auf Ihre Bilder finden Sie unter *Anwenden von Film- und Filtereffekten auf Fotos* auf Seite 91.

So wenden Sie den Schwarzweißfilmeffekt an

- 1 Wählen Sie Effekte ▶ Fotoeffekte ▶ Schwarzweißfilm.
 - Das Dialogfeld Schwarzweißfilm wird geöffnet.
- 2 Wählen Sie aus der Dropdown-Liste Filterfarbe eine Filterfarbe aus. So simulieren Sie die Aufnahme des Fotos mit dem ausgewählten Farbfilter vor der Linse. Wählen Sie Keine aus, um die Aufnahme des Fotos ohne Filter zu simulieren.
- 3 Legen Sie einen Wert im Feld Stärke fest, der die Sättigung der Filterfarbe angibt.
 - Die Einstellung **Stärke** ist nicht verfügbar, wenn Sie in der Dropdown-Liste **Filterfarbe Keine** auswählen.
- 4 Klicken Sie auf OK.

So wenden Sie den Infrarotfilmeffekt an

- 1 Wählen Sie Effekte ▶ Fotoeffekte ▶ Infrarotfilm.
 - Das Dialogfeld Infrarotfilm wird geöffnet.
- 2 Legen Sie einen Wert im Feld Stärke fest, der die Gesamtstärke des Infraroteffekts angibt.
 - Durch höhere Werte werden die Grüntöne aufgehellt und die Blautöne erscheinen dunkler. Wenn Sie die Stärke auf 0 setzen, erhalten Sie ein Graustufenbild.

- 3 Geben Sie einen Wert in das Feld Gegenlichtreflex ein, damit hellere Bildbereiche mit einem Koronaeffekt versehen werden. Höhere Werte verstärken den Koronaeffekt und sorgen für weiche Kanten im gesamten Foto. Niedrigere Werte verringern den Koronaeffekt.
- 4 Geben Sie einen Wert über Null in das Feld **Körnung** ein, um das Foto mit einer realistischeren Infrarotkörnung zu versehen.
- 5 Klicken Sie auf OK.

So wenden Sie den Sepiaeffekt an

- 1 Wählen Sie Effekte > Fotoeffekte > Sepiatönung Das Dialogfeld Sepiatönung wird angezeigt.
- 2 Legen Sie einen Wert im Feld Alterungsgrad fest, der die Stärke des Effekts angibt.
 - Höhere Werte wenden mehr Braun auf das Bild an und verstärken den Effekt.

Erstellen von Fotos im Antik-Look mit der Zeitmaschine

Die **Zeitmaschine** ermöglicht Ihnen die Nachbildung fotografischer Antik-Stile aus der Vergangenheit. Es stehen sieben Stile aus dem Jahr 1839 bis zu den 80er Jahren zur Verfügung.

Das Dialogfeld **Zeitmaschine** enthält Miniaturansichten, die eine Vorschau des auf ein Foto angewandten Effekts zeigen. Es enthält auch ein Informationsfeld, das den Effekt kurz beschreibt.





Das Foto auf der linken Seite ist das Original. Auf das Foto rechts wurde der Daguerrotyp-Effekt der Zeitmaschine angewendet.

Sie können jeden Effekt anpassen, indem Sie den Schieberegler für die

Intensität im Dialogfeld Zeitmaschine verwenden. Der Schieberegler Intensität ändert das Aussehen des Effekts je nach gewähltem Effekt auf verschiedene Weise. Der Intensitätsregler kann z.B. die Farbe, Helligkeit oder den Kontrast regeln.

Sie können auch Ränder auf die Fotos anwenden, die das Aussehen eines Papierrandes von Fotos im Antik-Look nachahmen. Weitere Informationen zu Zeitmaschinen-Stilen, Einstellungen und Rahmen finden Sie unter *Erstellen von Fotos im Antik-Look in der Zeitmaschine* in der Hilfe.

So erstellen Sie Fotos im Antik-Look mit der Zeitmaschine

- 1 Wählen Sie Effekte > Fotoeffekte > Zeitmaschine.
- 2 Klicken Sie auf eine der Miniaturansichten oberhalb der Zeitleiste, um einen Effekt auszuwählen.
- 3 Verschieben Sie den Schieberegler Intensität, um das Aussehen des Effekts zu verändern.



Sie können Kanteneffekte für Fotos hinzufügen oder entfernen. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen **Fotoränder**, um die Ränder zu entfernen, oder aktivieren Sie es, um die Ränder einzufügen.

Anwenden von Film- und Filtereffekten auf Fotos

Ganz gleich, ob Sie ein unerfahrener oder erfahrener Fotograf sind, Corel Paint Shop Pro Photo ermöglicht Ihnen die problemlose Simulierung des Effekts der Verwendung verschiedener Film- und Filtertypen mit Ihrer Kamera. Sie können aus einer Liste mit Voreinstellungen für Filmeffekte wählen und Sie können eine Reihe von voreingestellten Filtereffekten, so genannte kreative Filter, wählen. Sie können auch einen Filmeffekt mit einem Filtereffekt kombinieren, um einen einzigartigen Stil zu kreieren.

Filmeffekte

Filmeffekte werden durch die Effekte inspiriert, die erzielt werden, wenn in einer traditionellen Kamera verschiedene Arten von Filmen verwendet werden. Die Filmeffekte werden entsprechend dem erreichten Effekt und nicht nach dem Filmnamen bezeichnet, sodass sie leichter zu erkennen sind. Sie können sie ausprobieren, auch wenn Sie

noch nie mit verschiedenen Filmtypen gearbeitet haben. Anders als kreative Filter, die eine Farbe auf ein gesamtes Foto anwenden, können Filmeffekte die Betonung in einem Foto ändern, indem sie einige Farben drastischer oder sanfter wirken lassen. Einige Filmeffekte ändern auch den Kontrast oder die Schärfe der Fotos.





Kreativer Filter

Kreative Filter simulieren den Effekt, der erreicht wird, wenn Sie auf Ihrem Kameraobjektiv Farbfilter montieren. Obwohl die Farbe auf das gesamte Foto angewendet wird, bewahrt Corel Paint Shop Pro Photo die Helligkeit des Bildes, um so einen Tönungseffekt zu erzielen. Sie können eine voreingestellte Farbe verwenden oder eine benutzerdefinierte Farbe wählen.

Informationen zu Einstellungen individueller Filmeffekte und kreativer Filter finden Sie unter *Anwenden von Film- und Filtereffekten auf Fotos* in der Hilfe.

So wenden Sie Film- und Filtereffekte auf ein Foto an

- 1 Wählen Sie Effekte ▶ Fotoeffekte ▶ Film und Filter aus.
- 2 Führen Sie im Dialogfeld **Film und Filter** eine oder mehrere der nachfolgenden Aktionen durch, und klicken Sie auf **OK**.

Aktion	Vorgehensweise
Anwenden eines Filmeffekts	Wählen Sie einen Stil aus der Dropdown-Liste Filmeffekte.
Anwenden eines Filters	Wählen Sie einen Filter aus der Dropdown-Liste Kreative Filter.
Auswahl einer benutzerdefinier-ten Filterfarbe	Klicken Sie auf das Feld Filterfarbe , und wählen Sie im Dialogfeld Farbe eine Farbe aus.

Aktion	Vorgehensweise
Ändern der	Geben Sie einen Wert in das Feld Stä
Farbmenge, die von	Höhere Werte erhöhen die Farbmens

Farbmenge, die von einem Filter Werte reduzier angewendet wird

Geben Sie einen Wert in das Feld **Stärke** ein. Höhere Werte erhöhen die Farbmenge; niedrigere Werte reduzieren die Farbmenge.

Hinzufügen von Bilderrahmen zu Bildern

Der passende Bilderrahmen kann bei Ihren Bildern das Tüpfelchen auf dem i sein. Sie haben die Wahl zwischen rechteckigen oder ovalen, modernen oder klassischen Rahmen, Passepartouts oder Fotorahmen und anderen Designs.

Der Rahmen wird als separate Ebene eingefügt, sodass Sie ihn wie jede andere Ebene bearbeiten können.







Sie können einen Rahmen zu Ihrem Bild hinzufügen.

So fügen Sie einem Bild einen Bildrahmen hinzu

- Wählen Sie Bild ▶ Bilderrahmen aus.
 Das Dialogfeld Bilderrahmen wird geöffnet.
- 2 Wählen Sie im Gruppenfeld **Bilderrahmen** einen Rahmen aus der Dropdown-Liste aus.
- 3 Wählen Sie im Gruppenfeld **Ausrichtung** eine der folgenden Optionen aus:
 - Rahmenleinwand Stellt den Rahmen auf die Leinwandgröße ein. Die Rahmenebene trägt in der Ebenenpalette den Namen "Bilderrahmen". Aufeinander folgende Rahmen befinden sich auf Ebenen mit der Bezeichnung "Bildrahmen 1", "Bildrahmen 2" usw.

- Rahmen der aktuellen Ebene Stellt die Größe des Rahmens auf die aktuelle Ebene ein, wobei diese eine andere Größe als die Leinwand aufweisen kann. Wenn Sie beispielsweise eine Fotocollage für ein Album zusammenstellen und sich jedes Foto auf einer separaten Ebene befindet, so können Sie jedes Foto einrahmen, indem Sie diese Option auswählen. Die Rahmenebene wird nach der Originalebene benannt, wobei die "Bildrahmen" an den Namen angehängt wird.
- 4 Wählen Sie eine der folgenden Optionen:
 - Rahmen innerhalb des Bilds Die Rahmengröße wird so geändert, dass der Rahmen auf die Leinwand passt.
 - Rahmen außerhalb des Bilds Die Leinwandgröße wird so geändert, dass der Rahmen darauf passt. Die hinzugefügte Leinwand verwendet die aktuelle Hintergrundfarbe, wenn der Rahmen auf die Hintergrundebene angewandt wird. Wird der Rahmen auf eine andere Ebene angewandt, ist die zusätzliche Leinwand transparent.
- 5 Aktivieren Sie die gewünschten Kontrollkästchen:
 - Rahmen horizontal spiegeln Spiegelt den Rahmen entlang der horizontalen Achse.
 - Rahmen vertikal spiegeln Spiegelt den Rahmen entlang der vertikalen Achse.
 - Rahmen nach rechts drehen Dreht den Rahmen nach rechts, wenn das Bild höher als breit ist.
- 6 Klicken Sie auf OK.

Verwenden des Bildstempelwerkzeugs

Mit dem Bildstempelwerkzeug können Sie mit einer Reihe von Objekten malen. Sie können einer Picknickszene beispielsweise Schmetterlinge und Käfer hinzufügen oder ein Bild mit Blumen einrahmen. Sie können die in Corel Paint Shop Pro Photo enthaltenen Bildstempelwerkzeuge verwenden oder eigene Bildstempel erstellen.



Mit dem Bildstempelwerkzeug können Sie eine Reihe vorhandener Bilder in Ihre Fotos einfügen und so einzigartige Effekte erzielen.

Bildstempel sind als PspTube-Dateien gespeichert. Jede Bildstempel-Datei enthält eine Anzahl von Bildern, die in so genannten Zellen in Zeilen und Spalten angeordnet sind. Viele Bildstempel erstellen einzelne, voneinander getrennte Objekte (z.B. Zootiere), während andere einen kontinuierlichen Effekt, wie beispielsweise Gras, erzeugen.



Jede Bildstempeldatei enthält eine Reihe von Bildern.

Damit Sie die Bildstempelelemente einfacher bearbeiten können. sollten Sie sie auf einer eigenen Rasterebene einfügen.

Weitere Informationen zum Bearbeiten vorhandener Bildstempel und Erstellen eigener Bildstempel finden Sie in der Hilfe unter Verwenden des Bildstempelwerkzeugs.

So malen Sie mit Bildstempeln

1 Klicken Sie in der Werkzeugleiste auf das **Bildstempelwerkzeug** .



- 2 Wählen Sie in der Werkzeugoptionen-Palette einen Bildstempel aus der Dropdown-Liste Bildstempel.
 - **Hinweis:** Die meisten Vorschaubilder der Bildstempel zeigen nur das erste und nicht alle der zu einem Bildstempel gehörigen Bilder an. Um alle Bilder anzuzeigen, wählen Sie den gewünschten Bildstempel oder öffnen die .**PspTube**-Datei in Corel Paint Shop Pro Photo.
- 3 Sie können gegebenenfalls folgende Optionen anpassen:
 - Maßstab Der Wert (10% bis 250%), um den die Bilder im Bildstempel vergrößert bzw. verkleinert werden sollen, und die Schrittskalierung.
 - Schrittgröße Der Abstand in Pixel (1 bis 500) zwischen den Mittelpunkten der einzelnen Bilder im Bildstempel, mit dem Sie malen.
 - Platzierungsmodus Bestimmt, wie die Bilder platziert werden. Wählen Sie Kontinuierlich, um die Bilder nach Schrittgröße gleichmäßig anzuordnen, oder wählen Sie Ungleichmäßig, um die Bilder zufällig zwischen 1 Pixel und der Schrittgröße voneinander entfernt anzuordnen.
 - Auswahlmodus Bestimmt, wie Corel Paint Shop Pro Photo die Bilder aus den Zellen der Bildstempel auswählt. Ungleichmäßig wählt Bilder zufällig aus; Schrittweise wählt Bilder der Reihe nach von links oben nach rechts unten aus; Eckig wählt Bilder entsprechend der Richtung aus, in die Sie den Zeiger ziehen;
 Druck wählt Bilder entsprechend dem Druck auf einem druckempfindlichen Tablett aus; Geschwindigkeit wählt Bilder entsprechend der Geschwindigkeit aus, mit der die Maus gezogen wird.
- 4 Klicken Sie im Bildfenster, um mit einem Bildstempel zu malen, oder ziehen Sie die Maus, um mit mehreren Bildstempeln zu malen.



Um weitere Änderungen am Verhalten des aktuellen Bildstempels vorzunehmen, klicken Sie in der Werkzeugoptionen-Palette auf die Schaltfläche **Einstellungen** ℴ , und passen Sie die Einstellungen im Dialogfeld **Bildstempeleinstellungen** an.

Verzerren von Bildern

Mit den Verzerrungspinseln können Sie Bildbereiche verzerren und so einen Verformungseffekt auf Pixel anwenden. Sie können bestimmte Bereiche im Bild verdrehen, zusammen- oder auseinanderziehen und viele weitere interessante Effekte erzeugen. Der Effekt des Verzerrungspinsels ist häufig zeitabhängig, was bedeutet, dass die Wirkung eines Pinsels umso stärker wird, je länger dieser an einer Stelle bleibt.






Mit dem Verzerrungspinsel können Sie Karikaturen gestalten.

Sie können Bilder auch mithilfe von Rastern verzerren. Wenn Sie das Gitterverzerrungswerkzeug verwenden, wird ein Raster bzw. Gitter über das Bild gelegt. Die Rasterschnittpunkte haben Gitter- bzw. Ankerpunkte, die Sie verschieben können, um Verformungen zu erstellen. Weitere Informationen zum Verzerren mit Rastern finden Sie in der Hilfe unter *Verzerren von Bildern mithilfe von Rastern*.

So verzerren Sie Bildbereiche mit einem Pinsel

- 1 Klicken Sie in der Werkzeugleiste auf den Verzerrungspinsel ...
- 2 Wählen Sie in der Werkzeugoptionen-Palette einen Verzerrungstyp aus dem Gruppenfeld **Verzerrungsmodi** aus:
 - Verreiben ← Verreibt Pixel in Richtung des Pinselstrichs, um einen ähnlichen Effekt wie beim Verschmieren von Farbe zu erzielen. Dieser Verzerrungsmodus ist zeitunabhängig.
 - Ausdehnen
 ⊕ Verschiebt Pixel von der Mitte des Pinsels nach außen.
 - Zusammenziehen 🐠 Zieht Pixel zur Pinselmitte.

- Wirbel nach rechts
 [®] Dreht Pixel im Uhrzeigersinn um die Pinselmitte.
- Rauschen :: Bewirkt eine zufällige Bewegung der Pixel an der Pinselposition.
- Verzerrung rückgängig & Entfernt nicht angewendete Verzerrungen.
- 3 Legen Sie die Optionen für den Pinsel fest, wie z.B. Größe und Härte.
 - Weitere Informationen zum Festlegen von Pinseloptionen finden Sie in der Hilfe unter *Auswählen von Pinseloptionen*.
- 4 Legen Sie einen Wert im Feld **Stärke** fest, der die Stärke des Verzerrungseffekts angibt.
 - 100% bedeutet die größte Verzerrung, 1% die kleinste.
- 5 Wählen Sie Einstellungen für **Kantenmodus**, **Entwurfsqualität** und **Endqualität**.
- 6 Ziehen Sie im Bild.



Mit Corel Paint Shop Pro Photo können Sie den Bildern Text hinzufügen und interessante Texteffekte erzeugen.

In diesem Abschnitt werden die folgenden Themen behandelt:

- Anwenden von Text
- Formatieren von Text

Anwenden von Text

Mit Corel Paint Shop Pro Photo haben Sie die Möglichkeit, Ihren Bildern verschiedene Arten von Text hinzuzufügen. Sie können beliebigen Vektortext, freien Rastertext und Text als Auswahl anwenden. Die Art des Textes, den Sie anwenden, hängt vom gewünschten Effekt ab.

Vektortext, der in den meisten Fällen verwendet wird, ist die vielseitigste Textart, weil Sie die Textzeichen jederzeit ändern können. Sie können beispielsweise die Wörter, die Schriftart, den Schriftstil und die Ausrichtung ändern. Anders als Rastertext behält Vektortext seine klaren, scharfen Konturen bei, wenn Sie seine Größe verändern.





Sie haben auch die Möglichkeit, Ihre Fotos mit Text zu versehen.

Wenn Sie reine Rasterwerkzeuge verwenden, wie beispielsweise das Gitterverzerrungswerkzeug, oder Nur-Raster-Befehle anwenden, z.B. einen Effekt, wird der Vektortext in eine Rasterebene konvertiert und

Arbeiten mit Text 99

kann nicht mehr als Text bearbeitet werden.

Weitere Informationen über raster- und auswahlbasierten Text finden Sie unter *Anwenden von Text* in der Hilfe.

Optionen für die Formatierung von Text

Beim Gestalten von Text können Sie Formatierungsoptionen, wie z.B. Schriftart, Schriftgröße und die Ausrichtung sowie den Zeichen- und Zeilenabstand festlegen. Weitere Informationen zum Festlegen von Formatierungsoptionen für Text finden Sie unter *Text formatieren* auf Seite 101.

Sie können vektor-, raster- oder auswahlbasierten Text jederzeit löschen.

So Gestalten Sie Text

- 1 Wählen Sie in der Werkzeugleiste das Werkzeug Text A aus.
- 2 Klicken Sie in der Materialpalette auf das Feld Vordergrund- und Kontureigenschaften und wählen Sie eine Farbe für die Kontur aus. Wenn die Materialpalette nicht angezeigt wird, wählen Sie Anzeigen ▶ Paletten ▶ Material.
 - Möchten Sie Text ohne Umriss GestaltenGestalten, klicken Sie auf die Schaltfläche Transparent ② unter dem Feld Vordergrund- und Kontureigenschaften.
- 3 Klicken Sie in der Materialpalette auf Hintergrund- und Kontureigenschaften, und wählen Sie eine Farbe für die Text-Füllfarbe aus.
 - Möchten Sie Text ohne Umriss Gestalten, klicken Sie auf die Schaltfläche Transparent 🛇 unter dem Feld Hintergrund- und Fülleigenschaften.
- 4 Wählen Sie in der Palette **Werkzeugoptionen** eine der folgenden Texttypen aus der Dropdown-Liste **Gestalten als**:
 - Vektor Erstellt voll bearbeitbaren Text, der sich auf einer Vektorebene befindet. Dieser Text ist der Standard und wird in den meisten Fällen verwendet.
 - Auswahl Erstellt einen Auswahlrahmen in der Form der Textzeichen. Der Rahmen wird mit der darunter liegenden Ebene gefüllt.

- Freie Auswahl Erstellt Rastertext als freie Auswahl. Die Auswahl kann verschoben werden, aber die Textzeichen können nicht bearbeitet werden.
- 5 Wählen Sie in der Palette **Werkzeugoptionen** eine Schriftart, Schriftgröße, Einheiten und einen Schriftstil.
 - **Hinweis**: Die Dropdown-Liste **Einheiten** bietet zwei Optionen: Punkte (für die Druckausgabe) und Pixel (für die Webausgabe).
- 6 Klicken Sie im Bildfenster an der Stelle, wo Sie den Text anwenden möchten, geben Sie den Text in das Dialogfeld für die Texteingabe ein und klicken Sie auf Übernehmen.



Weitere Informationen über das Verwenden der Materialpalette zur Auswahl des Textumrisses und der Füllfarben finden Sie unter *Verwenden der Materialpalette* auf Seite 79.

So löschen Sie Text

- 1 Wählen Sie in der Werkzeugleiste das Auswahlwerkzeug 🗋 aus.
- 2 Positionieren Sie den Mauszeiger auf dem Text. Wenn sich das Zeigersymbol verändert, klicken Sie mit der Maustaste, um den Text auszuwählen.
 - Ein Ausdehnungsbereich wird um den Text angezeigt.
- 3 Drücken Sie Entf.



Sie können ein Zeichen oder Wörter in einem Vektortextblock löschen, indem Sie mit dem Werkzeug **Text A** auf den Textblock klicken, die Zeichen oder Wörter im Dialogfeld **Texteingabe** löschen und auf Übernehmen klicken.

Text formatieren

Mit den Optionen für die Textformatierung in

Corel Paint Shop Pro Photo sind Sie in der Lage, das Aussehen des Texts zu ändern. Sie können diese Optionen festlegen, wenn Sie Vektor-, Raster- oder Auswahltext Gestalten. Wenn Sie Vektortext Gestalten, können Sie den Text jederzeit neu formatieren, indem Sie die Einstellungen für die Textformatierung ändern. Sie können die Zeichen oder die Formatierung von Rastertext nicht verändern. Sie können Rastertext nur mit dem Auswahlwerkzeug ändern.

Sie können Ihren Text mit den folgenden Optionen formatieren:

Arbeiten mit Text 101

- Schriftart, Schriftgrad, Einheiten und Schriftstil Ermöglichen Ihnen die Auswahl von Schriftart, Schriftgrad und Einheiten basierend auf der beabsichtigten Ausgabe (Druck oder Internet) und dem Stil (fett, kursiv, unterstrichen oder durchgestrichen).
- Ausrichtung Ermöglicht Ihnen die Ausrichtung des Texts nach links oder rechts bzw. die Zentrierung des Texts.
- Richtung Erlaubt Ihnen die Festlegung der waagrechten oder senkrechten Textrichtung.
- Unterschneidung Ermöglicht die Änderung des Zwischenraums zwischen den Zeichen.
- Zeilenabstand Ermöglicht die Veränderung des Abstands zwischen den Zeilen.
- Verlauf Ermöglicht das Festlegen gleichmäßiger Zwischenräume zwischen den Zeichen.
- Antialiasing Ermöglicht Ihnen das Glätten der Kanten der Textzeichen.

Weitere Informationen über Unterschneidung, Zeilenabstand und Verlauf von Text finden Sie unter *Formatieren von Text* in der Hilfe.

Sie können auch die Farbe des Vektortexts ändern. Weitere Informationen über das Verwenden der Materialpalette zur Auswahl des Textumrisses und der Füllfarben finden Sie unter *Verwenden der Materialpalette* auf Seite 79.

Woran können Sie Vektortext erkennen?

Vektortext ist wie andere Vektorobjekte mit dem Vektorsymbol gekennzeichnet, das neben dem Text in der Ebenenpalette erscheint.

So ändern Sie die Schriftartattribute

- 1 Wählen Sie in der Werkzeugleiste das Werkzeug Text ${\bf A}$ aus.
- 2 Klicken Sie auf den Text.
 Das Dialogfeld Texteingabe wird angezeigt.
- 3 Führen Sie in der Palette **Werkzeugoptionen** eine Aufgabe mit der folgenden Tabelle aus und klicken Sie im Dialogfeld **Texteingabe** auf **Übernehmen**.

Aktion	Vorgehensweise
Schriftart verändern	Wählen Sie eine Option in der Dropdown-Liste Schriftart aus.

Aktion	Vorgehensweise
Schriftgröße verändern	Wählen Sie eine Option in der Dropdown-Liste Größe aus.
Verändern der Maßeinheiten für die Schriftart	Über die Dropdown-Liste Einheiten können Sie Punkte für die Druckausgabe oder Pixel für die Internet-Ausgabe auswählen.
Fettdruck auf Text anwenden	Klicken Sie auf die Schaltfläche Fett B .
Kursivdruck auf Text anwenden	Klicken Sie auf die Schaltfläche Kursiv $m{I}$.
Text unterstreichen	Klicken Sie auf die Schaltfläche Unterstrichen U.
Eine den Text durchstreichende Linie anwenden	Klicken Sie auf die Schaltfläche Durchgestrichen ** .

So ändern Sie die Textausrichtung

- 1 Wählen Sie in der Werkzeugleiste das Werkzeug Text A aus.
- 2 Klicken Sie auf den Text.
- 3 Wählen Sie im Dialogfeld Texteingabe die Zeichen aus, die Sie bearbeiten möchten.
- 4 In der Palette **Werkzeugoptionen** können Sie folgende Schaltflächen auswählen:
 - E Richtet die einzelnen Zeilen des Texts linksbündig an der ursprünglichen Position des Mauszeigers aus.
 - **=** zentriert jede Textzeile an der ursprünglichen Position des Mauszeigers.
 - = Richtet die einzelnen Zeilen des Texts rechtsbündig an der ursprünglichen Position des Mauszeigers aus.
- 5 Klicken Sie im Dialogfeld **Texteingabe** auf **Übernehmen**.

So legen Sie die Textrichtung fest

- 1 Wählen Sie in der Werkzeugleiste das Werkzeug Text A aus.
- 2 Klicken Sie auf den Text.
 - Das Dialogfeld **Texteingabe** wird angezeigt.
- 3 Wählen Sie in der Palette **Werkzeugoptionen** eine der folgenden Optionen aus der Dropdown-Liste **Richtung** aus:

Arbeiten mit Text 103

- Horizontal und unten 3 Positioniert Text horizontal und nachfolgende Zeilen unter der obersten Zeile.
- **Vertikal und links** ↓ − Positioniert jedes Zeichen vertikal und nachfolgende Zeilen links von der obersten Zeile.
- **Vertikal und rechts** 1/4 Positioniert jedes Zeichen vertikal und nachfolgende Zeilen rechts von der obersten Zeile.
- 4 Klicken Sie im Dialogfeld **Texteingabe** auf **Übernehmen**.

So glätten Sie gezackte Textkanten

- 1 Wählen Sie in der Werkzeugleiste das Werkzeug Text A aus.
- 2 Klicken Sie auf den Text.
 Das Dialogfeld Texteingabe wird angezeigt.
- 3 Wählen Sie in der Palette **Werkzeugoptionen** eine Option aus der Dropdown-Liste **Antialiasing** aus:
 - Aus Es wird kein Antialiasing angewandt; Kanten erscheinen gezackt.
 - Hart Es wird ein geringer Grad an Kantenglättung angewandt.
 - Weich Es wird ein stärkerer Grad an Kantenglättung angewandt.
- 4 Klicken Sie im Dialogfeld **Texteingabe** auf **Übernehmen**.

Drucken von Bildern



Corel Paint Shop Pro Photo bietet zahlreiche Optionen zum Drucken Ihrer Arbeit.

In diesem Abschnitt werden die folgenden Themen behandelt:

- Drucken von Bildern
- Erstellen von Layouts

Drucken von Bildern

Corel Paint Shop Pro Photo bietet viele Möglichkeiten zum Drucken von Bildern. Sie können vom Verwalter aus drucken, eine Vorlage verwenden oder ein benutzerdefiniertes Layout für spezifische Größenanforderungen verwenden.







Sie haben die Möglichkeit, Kontaktbögen (links) zu bedrucken, Fotos im Standardformat (Mitte) auszudrucken oder benutzerdefinierte Seitenlayouts (rechts) zu erstellen.

Bilder können direkt aus dem Verwalter gedruckt werden. Beispielsweise können Sie im Verwalter einen Kontaktbogen drucken. Weitere Informationen zur Verwendung des Verwalters finden Sie unter *Suchen, Verwalten und Überprüfen von Bildern* in der Hilfe.

Mithilfe von Vorlagen können Sie die Positionierung und Änderung der Bildgröße vereinfachen. Mit Vorlagen können Sie Bilder in Standardgrößen ausdrucken, z.B. 4×6 Zoll, 5×7 Zoll und 10×15

Zentimeter. Sie können entweder eine Corel Paint Shop Pro Photo-Vorlage verwenden oder aus einem selbst erstellten Seitenlayout eine eigene benutzerdefinierte Vorlage erstellen.

Wenn Sie eigene Layouts erstellen, erhalten Sie die Flexibilität für den Ausdruck von Bildern mit jeder Größe und können eine benutzerdefinierte Seite für Projekte, wie z.B. Alben, erstellen. Weitere Informationen zum Erstellen von Layouts finden Sie unter Erstellen von Layouts auf Seite 109.

Informationen zum Vorbereiten von Bildern für die professionelle Ausgabe finden Sie in der Hilfe unter *Drucken von Bildern*.

So drucken Sie das aktive Bild

- 1 Wählen Sie Datei Drucken aus.
- 2 Klicken Sie im Gruppenfeld **Drucker** auf **Drucker**. Das Dialogfeld **Drucken** wird geöffnet.
- 3 Wählen Sie einen Drucker in der Dropdown-Liste Name aus und klicken Sie auf OK.
- 4 Klicken Sie auf die Registerkarte **Platzierung**, und legen Sie den Wert für die Option **Anzahl Kopien** fest.
- 5 Wählen Sie im Gruppenfeld **Ausrichtung** eine der folgenden Optionen aus:
 - Hochformat
 - Querformat
- 6 Wählen Sie im Gruppenfeld **Größe und Position** eine der folgenden Optionen aus:
 - Breite und Höhe Dient zur Angabe der Breiten- und Höhenwerte für die Bildgröße.
 - Maßstab Dient zur Änderung der Größe eines Bildes durch Eingabe eines Prozentsatzes
 - Vollbild Passt die Bildgröße an die gedruckte Seite an.
 - Mitte der Seite Zentriert das Bild auf der gedruckten Seite.
 - Oben links auf Seite Positioniert das Bild links oben auf der gedruckten Seite.
 - **Benutzerdefinierter Abstand** Ermöglicht es Ihnen, Werte in die Felder **Links** und **Oben** einzugeben.
- 7 Klicken Sie auf die Registerkarte Optionen.

- 8 Wählen Sie im Gruppenfeld **Druckausgabe** eine der folgenden Optionen aus:
 - Farbe
 - Graustufen
 - CMYK-Trennung

Bei Auswahl der Option CMYK-Trennung (Farbauszüge) können Sie auf jeder Farbplatte oder Seite CMYK-Bezeichnungen ausdrucken, indem Sie das Kontrollkästchen CMYK-Plattenbezeichnungen im Gruppenfeld Druckmarkierungen aktivieren.

9 Klicken Sie auf Drucken.

Sie haben außerdem folgende Möglichkeiten:

Drucken des Dateinamens unter dem Bild	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Bildname im Gruppenfeld Druckmarkierungen.
Drucken eines Bildnegativs	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Negativ im Gruppenfeld Farboptionen.
Drucken einer Hintergrundfarbe um das Bild	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Hintergrund, klicken Sie auf das Farbfeld und wählen Sie eine Farbe aus der Farbpalette aus.



Weitere Informationen zu Druckoptionen finden Sie unter *Erstellen von Layouts* in der Hilfe.

So drucken Sie Kontaktbögen

1 Navigieren Sie im Verwalter zu dem Ordner, in dem die zu druckenden Dateien gespeichert sind.

Wenn der Verwalter nicht angezeigt wird, wählen Sie Ansicht ▶ Paletten ▶ Verwalter.

2 Führen Sie eine Aktion aus der folgenden Tabelle aus:

Aktion	Vorgehensweise
Drucken ausgewählter Bilder	Halten Sie die Strg-Taste gedrückt und klicken Sie auf die zu druckenden Miniaturansichten. Klicken Sie auf die Schaltfläche Kontaktbogen drucken , wählen Sie die Einstellungen im Dialogfeld Kontaktbogen drucken und klicken Sie auf Drucken.

Aktion

Vorgehensweise

Ordner drucken

Alle Bilder im gewählten Klicken Sie mit rechten Maustaste in das Fenster des Verwalters und wählen Sie Alles auswählen. Klicken Sie auf die Schaltfläche Kontaktbogen drucken , wählen Sie die Einstellungen im Dialogfeld Kontaktbogen drucken und klicken Sie auf Drucken.



Weitere Informationen zu Druckoptionen finden Sie unter Druckvorbereitungen in der Hilfe.

So drucken Sie Bilder mithilfe von Vorlagen

- 1 Wählen Sie im Verwalter die Miniaturansichten der zu druckenden Bilder aus.
- 2 Wählen Sie Datei ▶ Seitenlayout aus.
 - Das Fenster Seitenlavout wird geöffnet.
- 3 Klicken Sie auf Datei ▶ Vorlage öffnen.
 - Das Dialogfeld Vorlagen wird geöffnet.
- 4 Wählen Sie im Gruppenfeld Kategorie eine Kategorie aus der Liste aus.
 - Rechts im Fenster werden Miniaturansichten der Vorlagen der einzelnen Kategorien angezeigt. Von Ihnen gespeicherte benutzerdefinierte Vorlagen werden unter der Kategorie Benutzerdefiniert angezeigt. Wenn die benutzerdefinierte Vorlage mit Bildern gespeichert wurde, werden die Zellen mit Farbe gefüllt.
- 5 Wählen Sie eine Vorlage und klicken Sie auf OK.
 - Hinweis: Wenn Sie Bilder zuvor mit der Vorlage gespeichert haben, werden diese in den Vorlagenzellen und in der Liste der Miniaturansichten angezeigt. In der Vorlagen-Miniaturansicht werden fehlende Bilder grau angezeigt.
- 6 Ziehen Sie Bilder in die Zellen der Vorlage.
 - Wenn Sie die Vorlage mit Kopien desselben Bildes füllen möchten, klicken Sie auf eine Miniaturansicht und klicken auf die Schaltfläche Vorlage mit Bild ausfüllen 📆.
- 7 Klicken Sie auf Datei Drucken.



Weitere Informationen zum Speichern von Vorlagen mit Links zu Bildern finden Sie in der Hilfe unter Festlegen von Speicherorten.



Sie können ein Bild aus der Vorlage entfernen, indem Sie es auswählen und auf Löschen klicken.

Sie können Rilder auch mit Datei > Rild öffnen öffnen

Erstellen von Layouts

Sie können ein Seitenlayout erstellen und Bilder einzeln positionieren, oder Sie können dieselben Einstellungen auf alle Bilder anwenden.

Das Seitenlayout der Bilder lässt sich durch Drehen und Zoomen ändern. Bilder werden standardmäßig mit einer Vergrößerung von 100% angezeigt. Sie können das Bild vergrößern, um sich die Details genauer anzusehen, oder verkleinern, um sich einen größeren Teil des Bildes anzusehen.

Bei Verwendung eines Drucklayouts können Sie aussagekräftige Beschriftungen mit Text hinzufügen, angewandte Bearbeitungen rückgängig machen und wiederherstellen und das Layout für die künftige Verwendung als Vorlage speichern.

So fügen Sie in Layouts Bilder ein

- 1 Öffnen Sie das Bild, das gedruckt werden soll.
 - Um mehrere Dateien auszuwählen, halten Sie die Strg-Taste gedrückt und klicken Sie auf die Dateien. Befinden sich die Dateien in fortlaufender Reihenfolge, klicken Sie auf die erste Datei, drücken die Umschalttaste und klicken dann auf die letzte Datei.
- 2 Wählen Sie Datei > Seitenlayout aus, um das Fenster Seitenlayout zu öffnen.
 - Links im Fenster erscheinen Miniaturansichten der gewählten Bilder, das Seitenlavout erscheint auf der Hauptarbeitsoberfläche.
 - Wenn Sie in das Fenster Seitenlayout weitere Bilder einfügen möchten, wählen Sie Datei > Bild öffnen und wählen Sie die Bilder aus.
- 3 Ziehen Sie die Miniaturansichten in eine Vorlagenzelle oder auf die benutzerdefinierte Lavout-Seite.

Sie haben außerdem folgende Möglichkeiten:

Die Seite mit den aktuellen	Klicken Sie auf die Schaltfläche
Einstellungen drucken	Drucken 🦳.

Sie haben außerdem folgende Möglichkeiten:

Die Optionen der Druckeinrichtung ändern	Wählen Sie Datei Drucker einrichten. Nehmen Sie im Dialogfeld Drucker einrichten Änderungen an beliebigen Einstellungen vor.
Das Seitenlayout-Fenster Schließen	Klicken Sie auf die Schaltfläche Seitenlayout schließen 📴.

So erstellen Sie Beschriftungen

- 1 Wählen Sie Datei ▶ Seitenlayout aus, um das Fenster Seitenlayout zu öffnen.
- 2 Ziehen Sie die Miniaturansichten in eine Vorlagenzelle oder auf die benutzerdefinierte Layout-Seite.
- 3 Klicken Sie auf die Schaltfläche Textfeld erstellen A.
- 4 Ziehen Sie zur Erstellung des Textfeldes.
- 5 Geben Sie im Dialogfeld **Textfeld** den Text ein, der auf der gedruckten Seite erscheinen soll.
- 6 Stellen Sie die Schriftart, Schriftartattribute und Ausrichtungsoptionen ein.
 - **Hinweis**: Wenn Sie diese Einstellungen weiter verwenden möchten, aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Texteinstellungen beibehalten**.
- 7 Klicken Sie auf OK.

Sie haben außerdem folgende Möglichkeiten:

Textfeld im Bild verschieben	Ziehen Sie das Textfeld.
Ändern Sie die Größe des Textfeldes	Ziehen Sie die Eckziehpunkte nach innen oder nach außen.
Den Text drehen	Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Textfeld, und wählen Sie Nach rechts drehen oder Nach links drehen.



E-Mail und Photo Sharing

Mit Corel Paint Shop Pro Photo können Sie Ihre Bilder per E-Mail versenden oder sie mithilfe eines Photo-Sharing-Services an andere weitergeben.

In diesem Abschnitt werden die folgenden Themen behandelt:

- Versenden von Fotos, Videos und Diashows per E-Mail
- Senden von Bildern an einen Photo-Sharing-Service

Versenden von Fotos, Videos und Diashows per E-Mail

Sie können Ihre Fotos, Videos und Diashows direkt von Corel Paint Shop Pro Photo aus per E-Mail versenden. Sie können sie direkt aus dem Bildfenster, aus der Fotoablage oder aus dem Verwalter versenden.

Sie haben folgende Versandmöglichkeiten. Beachten Sie, dass nur Videos und Diashows als Anhänge versendet werden können.

- Eingebettete Fotos Ermöglicht es Ihnen, Fotos in den Nachrichtentext Ihrer E-Mail einzubetten. So kann die Person, die Ihre E-Mail erhält, die Fotos gleich beim Öffnen der E-Mail sehen. Eingebettete Fotos werden nur in E-Mails im HTML-Format angezeigt. Dies ist ein Standard-Nachrichtenformat. Wenn Sie jedoch wissen, dass der Empfänger Ihrer E-Mail nur reine Textnachrichten oder RTF-Nachrichten (Rich Text Format) empfangen kann, verwenden Sie die Option Anhänge.
- Anhänge Ermöglicht Ihnen den Versand von Fotos, Videos oder Diashows, die als "Snapfire Show-Dateien gespeichert sind, als Dateianhang. Jedes Element wird als separate Datei im ursprünglichen Dateiformat angehängt und der E-Mail-Empfänger kann selbst entscheiden, wie er die Fotos und Videos angezeigt bekommen möchte.

Informationen zum Versenden von E-Mails aus

Corel Paint Shop Pro Photo finden Sie in der Hilfe unter *Versenden von Fotos, Videos und Diashows*.

So versenden Sie Fotos, Videos oder Diashows

- 1 Klicken Sie auf **Datei** ▶ E-Mail, und wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:
 - Aktives Bild Ermöglicht Ihnen das Versenden des im Bildfenster aktiven Bildes.
 - Alle geöffneten Bilder Ermöglicht Ihnen das Versenden aller im Bildfenster geöffneten Bilder.
 - Alle ausgewählten Elemente Ermöglicht Ihnen das Versenden aller aktuell im Verwalter oder in einer Fotoablage ausgewählten Elemente (Fotos, Videos oder Diashows).
- 2 Wählen Sie im Dialogfeld E-Mail eine der folgenden Optionen aus:
 - Eingebettete Fotos Zeigt Bilder im Text Ihrer E-Mail-Nachricht an.
 - Anhänge (ursprüngliches Dateiformat) Versendet Elemente als einzelne Datei-Anhänge. Bei dieser Option bleibt das ursprüngliche Dateiformat erhalten.
- 3 Wählen Sie in der Dropdown-Liste Maximale Fotogröße eine Größe aus.

Hinweis: Diese Einstellung ist für Diashows und Videos nicht verfügbar.

Die Gesamtgröße Ihrer E-Mail wird neben der Vorschau angezeigt.



Manche E-Mail-Anbieter beschränken die Größe von E-Mail-Nachrichten, wodurch der Empfang oder das Versenden von E-Mails, die größer als 1 MB sind, verhindert werden kann. Sie können die Größe der E-Mail verringern, indem Sie für **Maximale Fotogröße** eine kleinere Einstellung wählen oder indem Sie weniger Fotos auswählen.

Die Option **Eingebettete Fotos** ist nur für E-Mail-Clients verfügbar, die den erweiterten MAPI-Standard unterstützen, wie z.B. Outlook.



Über die Wiedergabepfeile unterhalb der Vorschau-Miniaturansicht können Sie die zu sendenden Elemente überprüfen.

Fotos aus dem Verwalter können Sie auch per E-Mail versenden, indem Sie diese auswählen und anschließend in der Verwaltersymbolleiste auf die Schaltfläche Per E-Mail präsentieren Alcken.

Sie können Diashows auch direkt aus dem Modus Schnellüberprüfung erstellen und per E-Mail versenden. Information hierzu finden Sie unter *Verwenden der Blitzüberprüfung* in der Hilfe.

Senden von Bildern an einen Photo-Sharing-Service

Über einen Photo-Sharing-Service können Sie Ihre Bilder online speichern und präsentieren und außerdem qualitativ hochwertige Abzüge und Grußkarten bestellen. In Corel Paint Shop Pro Photo können Sie aus einer Liste unterstützter Photo-Sharing-Services eine Auswahl treffen.

Bevor Sie Bilder hinzufügen, präsentieren und drucken können, müssen Sie sich bei einem Photo-Sharing-Service registrieren. Informationen zum Einrichten eines Kontos finden Sie auf der Website des jeweiligen Photo-Sharing-Services.

Informationen zur Nutzung von Photo-Sharing-Services finden Sie in der Hilfe unter *Senden von Bildern an einen Photo-Sharing-Service*.

So wählen Sie einen Photo-Sharing-Service aus

- 1 Klicken Sie auf Datei ▶ Einstellungen ▶ Allgemeine Programmeinstellungen.
- 2 Klicken Sie im linken Fenster auf **Photo-Sharing**.
- 3 W\u00e4hlen Sie in der Liste der verf\u00fcgbaren Services einen Photo-Sharing-Service aus.
- 4 Klicken Sie auf OK.



Um herauszufinden, ob weitere Photo-Sharing-Services verfügbar sind, wählen Sie Hilfe ▶ Software-Updates. Ihr Computer muss mit dem Internet verbunden sein.

So senden Sie Bilder an einen Photo-Sharing-Service

- 1 Wählen Sie im Verwalter die Bilder aus, die in einen Photo-Sharing-Service hochgeladen werden sollen.
 - Wenn der Verwalter nicht angezeigt wird, klicken Sie auf Ansicht ▶ Paletten ▶ Verwalter.
- 2 Klicken Sie in der Verwaltersymbolleiste auf die Schaltfläche Abzüge bestellen .
- 3 Folgen Sie den Anweisungen im Dialogfeld Photo-Sharing.



Wenn Sie sich noch nicht beim Photo-Sharing-Service registriert haben, können Sie auf der ersten Seite (Schritt 1) des Dialogfelds **Photo-Sharing** auf den Link **Neues Konto erstellen** klicken.

Α	mit dem Freihandauswahl-
Airbrush	Werkzeug erstellen 63 mit dem Zauberstab-
Aktionen	Werkzeug erstellen 65 Randschärfe ändern 56
rückgängig machen und wiederherstellen33	umkehren 68
Aktualisieren	vergrößern
Corel Paint Shop Pro Photo 8 Corel-Produkte 8	Auswählen
Anhängen	Ebenen
Dateien an E-Mails 111	Auswahlrahmen, Auswahl 61
Anpassen	Ein- und ausblenden 66
Fenster an Bilder 32	Auswahlwerkzeug 18
Anpassen von Bildern 37	Auswahl erstellen mit 63
automatisch	Automatisieren
mit Intelligenter	grundlegende
Fotokorrektur 44	Fotokorrekturen 43
Antialiasing	В
Text 104	_
Anzeigen	Bearbeiten
Bilder 22	Bilder. <i>Siehe</i> Anpassen von Bildern
Bilder	beenden
Arbeitsoberfläche	Beibehalten
Einführung	Bilder
Arbeitsoberflächen	Beschneiden
Erkunden der Standard 13	Bilder
Löschen von aktuellen Bildern	Beschnittbereiche
Aufhellen von Zähnen 51	aufheben 40
	Erhalten des aktuellen Seitenverhältnisses 40
Aufhellungs-/ Abdunklungspinsel 20	interaktiv festlegen 40
Ausrichten	Beschnittwerkzeug19
Text	Verbesserungen
Ausrichtungswerkzeug 19	Beschriftungen,
Auswahl	Seitenlayout 110
ändern 67	Bildbereiche
aufheben 68	anzeigen 24
Auswahlrahmen anzeigen 66 Auswahlrahmen ausblenden . 66	löschen
erstellen	Vergrößerung32
mit dem Auswahlwerkzeug	Bilderrahmen 93
erstellen	

Bildfehler, entfernen53	E-Mail
Bildfehlerentfernung-	komprimieren29
swerkzeug19	Öffnen der zuletzt angezeigten28
Bildfenster	Dateiformate
Größe ändern23	auswählen29
schließen 24	Dateinamen, drucken107
verschieben23	
Bildinformationen,	Definieren
anzeigen28	Beschnittbereiche interaktiv40
Bildrauschen	deinstallieren5
entfernen45	
schnell entfernen 46	Desktop-Farben,
Bildstempel 94	verwenden84
Malen mit95	Dialogfelder
Bildstempelwerkzeug22, 94	Hilfe anzeigen zu 12
Blitzüberprüfung	Diashows
Dateien per E-Mail	E-Mail111
senden aus111	Dienst, Kunde 8
Bräunungseffekt52	Digitale Fotos
Buntstiftwerkzeug23	entfernen von Bildrauschen . 45 übernehmen 25
С	Digitalkameras
Collagen	übernehmen von Bildern von26
Corel Corporation8	Drehen
Corel Fotoladeprogramm5	Beschriftungen110
Verwendung mit Kameras 26	Bilder
Verwendung mit	Bilder interaktiv
Kartenlesern26	Drucken
Corel Painter	aktive Bilder106
Kompatibilität mit4	Bilder
Corel Painter Essentials	Bilder
Kompatibilität mit4	Dateinamen 107
Corel Snapfire24	Hilfethemen
Corel Support Services 8	herum107
Corel-Produkte	Kontaktbögen 107
aktualisieren8	Miniaturansichten 107
registrieren7	Negative
D	Ordnerinhalte108
D	Seitenlayouts 109
Dateien	Durchstreichen-
aus dem Verwalter öffnen28	Formatierung 103
beim Offnen Skripts	-
ausführen28	

Ł	E-Mail-Versand
Ebenen 71	Verbesserungen
Ändern der Größe 48	Erhöhen der Fotohelligkeit
anzeigen	mit Intelligenter
auf der Leinwand	Fotokorrektur 44
verschieben	Erste Schritte 25
auswählen	EXIF-Informationen
einzelne ausrichten 41	Bilder speichern mit 30
erzeugen	bilder speichern filt 30
Hinzufügen von Text und Grafik	F
mehrere ausrichten 42	•
mit Fotos verwenden 72	Falten entfernen52
Reihenfolge ändern 77	Falten im Gesicht,
Typen. Siehe Name der	entfernen 52
spezifischen Ebene	
umbenennen 76	Farbauswahl 82
Vektorobjekte verschieben	Auswählen von Farben 83
zwischen	Farben
	als Hintergrund drucken 107
Ebenenpalette 15, 74	ändern 59 Angabe mit HTML-Codes 84
Ebenen auswählen 76	Angabe mit HTML-Codes 84
ein- und ausblenden 75	aus Bildern auswählen 84 aus Desktop auswählen 84
Effekt-Browser86	aus HSL-Werten wählen 83
Auswählen von Effekten	aus RGB-Werten wählen 83
mit	
Effekte 85	korrigieren
anwenden85	von Farbfeldern auswählen 83
Aus Effekt-Browser	Vordergrund und Hintergrund
auswählen	tauschen 81
auswählen	Farben von Bildbereichen
erzeugen	ändern 59
Foto 88	Farbersetzungswerkzeug 21
Foto	Farbfelder
Effekts	
Uber das Menü Effekte	Farben auswählen 83
auswählen	Farbfüllungswerkzeug 22
Effekte-Symbolleiste 16	Farbtöne
Einbetten	auf Bereiche des
Dateien in E-Mails 111	Quellmaterials anwenden 57 Haut glätten mit 52 korrigieren
Einschränken	Haut glätten mit52
	korrigieren
aktuelle Seitenverhältnisse für Beschnittbereiche 40	Fehler, entfernen 54
	Fenster
Einstieg9	Anpassen von Bildern an 32
Ellipsenwerkzeug 22	
E-Mail	Fettdruck-Formatierung 103
Dateien	Filmeffekte 4, 89, 91
Duccien	

anwenden91, 92	Gitterverzerrungswerkzeug22
Filtereffekte 4, 89	Glätten
anwenden91	Hauttöne52
Flachreliefpinsel21	Text104
Formatieren von Text101	Grafiken
Formenwerkzeug22	zu Ebenen hinzufügen 73
Fotoablage (Funktion)15	Größe ändern Beschriftungen110
Fotoablagen	Bilder 48
Dateien per E-Mail senden	Bildfenster 23
aus111	Ebenen 48
Fotodoktor5	Н
Fotoeffekte88	Llouthräumungsoffold E2
Film- und Filter-Effekte 89	Hautbräunungseffekt52
Infrarotfilm	Hautglättung (Funktion) 4
Sepiatönung88	Hautglättungsfunktion
Zeitmaschine89	Haut glätten mit52
Fotografische Perspektive	Herunterladen Fotos26
Siehe Perspektive	Hilfesystem
Fotonegative Drucken	verwenden
Fotos aufhellen	Hintergründe
Siehe Erhöhen der	Bereiche löschen aus 58
Fotohelligkeit	Drucken 107
Fotos im Antik-Look90	gelöschte Pixel wiederherstellen 58
Fotos zusammenfügen74	gerade Linien löschen 59
Foto-Symbolleiste16	mit Vordergrund tauschen81
Freihandauswahl 64	Hintergrundlöschwerkzeug21
Freihandauswahl-Werkzeug . 18	Histogrammpalette 16
Auswahl erstellen mit63	HSL-Farbmodell
Füllen	Auswahl von Farben aus Werten83
Eigenschaften für 79	
Funktionen	HTML-Codes Angabe von Farben mit 84
neu	Aligabe von Farben inic04
	1
G	In eine gerade Linie
Gemälde	umwandeln
Gerade Linien, löschen	Bilder 40
aus Bildern	einzelne Ebenen41 mehrere Ebenen42
aus Hintergründen 59 Gezackte Ecken	Winkel für42
im Text glätten104	Infrarotfilmeffekt88
in reat glatten	anwenden89

Installation5	Kreidewerkzeug
Intelligente Fotokorrektur	Kundendienst 8
grundlegende Korrekturen	Kursivdruck-Formatierung 103
genau abstimmen 44	Kurven (Dialogfeld)
IPTC-Daten 29	Verbesserungen 2
J	L
JPEG-Dateien29	Laden
K	Bilder
Kanten	Layouts, drucken Siehe Seitenlayouts
scharfzeichnen 45 Übergänge 57	Leinwand Ebenen verschieben 78
Kartenleser	Lernprogramme
übernehmen von Bildern von 26	Lernstudio-Palette 10, 15
Klonen von Bildern 54	ein- und ausblenden 11
Klonpinsel 19	verwenden
Kombinieren	Durchstreichen von Text 103
Bilder 74	gerade Linien aus
Komprimieren	Bildern löschen 58 gerade Linien aus
Bilder	Hintergründen löschen 59
Kontaktbögen	Löschen
Kontrastgrenzen-Auswahl 64	Bildbereiche
Konventionen der	gerade Linien aus Bildern 58 gerade Linien aus
Dokumentation 9	Hintergründen 59
Konvertieren	Hintergrundbereiche 58 Löschen von Bildern 34
Fotos in Schwarzweiß 89	
Korrigieren	Löschwerkzeug
Bilder in einem Schritt 44 Bilder mit Intelligenter	M
Fotokorrektur 44	Make-Up-Werkzeug 19
Bildfehler	Sonnenbräune
Farben	verleihen mit 52
Perspektive	Unreinheiten entfernen mit 51
Schönheitskorrekturen an Bildern 50	Zähne aufhellen mit 51
Korrigieren in einem Schritt 37	Malen
Bildrauschen	mit Bildstempeln 95
Fotos 44	Mallöschwerkzeug 23
Kreative Filter92	Markerwerkzeug 23
anwenden92	Materialien 79

Vordergrund und	Perspektive
Hintergrund tauschen 81	korrigieren
Materialpalette15, 79 ein- und ausblenden81	korrigieren in Fotos 42
Menüleiste13	Perspektivenkorrektur-
Miniaturansichten	werkzeug19
anzeigen im Vorschau-	Photo Tray palette
bereich	hiding or displaying 36
	photo trays36
Mischpalette16	Photo-Sharing111
Montagen74	Services für, auswählen 113
	Services für, Bilder senden an
N	Pinsel
Negative	Bildbereiche verzerren mit97
Drucken	Pinsel zum Verreiben20
Neue Funktionen1	Pinsel zur Anwendung der
Niveaus (Dialogfeld)	Zieleigenschaft21
Verbesserungen2	Pinselvariantenpalette16
0	Pipette
- Objekte	Auswählen von Farben84
Bild, entfernen 54	Pixel
Vektor. Siehe Vektorobjekte	gelöschte im Bild wiederher-
Objektentfernungs-	stellen58 gelöschte Pixel im Hintergrund
Objektentternungs- werkzeug19	wiederherstellen 58
Öffnen	PNG-Dateien29
aus dem Verwalter 28	Positionieren
Bilder	Beschriftungen110
Corel Snapfire24	Bildfenster
zuletzt angezeigte Dateien 28	Professionelle Ausgabe 105
Ölpinsel	Projekte
Ordner, drucken von108	Punkt-zu-Punkt-Auswahl64
Organizer	Puliki-zu-Puliki-Auswalii04
working with34	Q
P	Quellmaterialien
Paletten	Tonwertbereiche anwenden . 57
Typen	Quick Review mode
verwenden 14	viewing thumbnails in 36
Panoramafotos74	QuickInfos
Pastellwerkzeug23	für Symbolleisten
-	verwenden16

Verwendung für Werkzeuge . 17	Schließen
Quickscripts	Bilder
R	Fenster Seitenlayout 110
Rahmen, Bild93	Schnittmarkierungen 105
Randschärfe der Auswahl 56	Schönheitskorrekturen 50
Rasterauswahl	Schriftartattribute 101
Rastertext	ändern
RAW-Dateien	Schwarzweißfilmeffekt 88
Rechteckwerkzeug22	anwenden89
Registermarkierungen 105	Schwenken
Registrieren von Corel- Produkten7	Bilder
Reihenfolge ändern Ebenen77	Bilder während der Verwendung eines anderen Werkzeugs . 32
Ressourcen9	schwenken31
Retuschieren	Schwenkwerkzeug 18
Bilder 49	searching for images 35
RGB-Farbmodell Auswahl von Farben aus Werten	Seitenlayouts
Rote-Augen-Werkzeug 19	Seitenlayout-Vorlagen
Rückgängig machen	Bilder drucken mit 108
Aktionen	Senden Bilder an Photo-Sharing- Services
	Sepiatönungseffekt 88
Sättigung erhöhen oder verringern 44	anwenden90
Scanner	Skriptausgabefenster 16
übernehmen von Bildern	Skripts
von27 Schärfe	beim Öffnen der Dateien ausführen 28
erzeugen mit dem Tiefeneffekt46 Scharfzeichnen von	Skripts ausführen beim Öffnen der Dateien 28
Fotorändern	Skript-Symbolleiste 16
Scharfzeichnen	Smart Edge-Auswahl 64
Kanten	Sonnenbräune, verleihen 52
ochanzeichhungspinser 21	Spachtelwerkzeug23

speicnem	U
Bilder29 Bilder mit EXIF-	Überbelichtungspinsel20
Informationen 30	Übergänge
Spezialeffekte	Kanten 57
Siehe Effekte	Übernehmen von Fotos25
Sprühen von Bildern94	von Digitalkameras 26
Standardpinsel 19	von Kartenlesern 26 von WIA-Scannern 27
Standard-Symbolleiste 16	Übersichtsfenster15
Starten	Schwenken von Bildern
Corel Paint Shop Pro Photo 7	mit32
Corel Snapfire24	Umbenennen
Statusleiste	Ebenen
Stile79	Umfärber-Werkzeug3, 22, 60
Striche	Umkehren
Eigenschaften festlegen 80	Auswahl68 Vordergrund und
Symbolleisten	Hintergrund81
anzeigen	Unreinheiten im Gesicht.
Typen	entfernen51
verwenden 16	Unreinheiten, entfernen51
Т	Unterbelichtungspinsel 20
	Unterstreichen von Text 103
Text	
ausrichten	V
erstellen 100	Vektorobjekte
formatieren	zwischen Ebenen
glätten	verschieben
löschen101 Raster. <i>Siehe</i> Rastertext	Vektortext
Richtung festlegen 103 Schriftattribute ändern 102	erkennen102
Vektor. Siehe Vektortext	Vergrößerung
zu Ebenen hinzufügen 73	Bildbereiche
Textbeschriftungen	
erstellen für Seitenlayouts 110	Prozentsatz32
Textfelder110	verlassen7
Textwerkzeug22	Verlaufspalette15
thumbnails	Verringern der Fotohelligkeit
viewing in QuickReview36	mit Intelligenter Fotokorrektur 44
Tiefenschärfeneffekt4	
TIFF-Dateien29	Verschieben Beschriftungen110
	Bildfenster 23

Ebenen	werkzeug zur Farbton- verschiebung nach oben/unten
Verschiebungswerkzeug 18	Werkzeuge
Verschmierpinsel20	während der Verwendung . 32
Verschmierungswerkzeug 23	Typen
Verwalter	Werkzeugleiste 17
drucken von	Werkzeuge verwenden 15 Werkzeugoptionen-Palette 15
Verzerren	Werte
Bildbereiche mit Pinseln 97 Bilder 97	HSL, Farbe festlegen mit 83 RGB, Farbe festlegen mit 83
Verzerrungspinsel-	WIA-Quellen
werkzeug	übernehmen von Bildern von 27
Bilder verzerren 97 Videos	Wiederherstellen Aktionen
	Bilder
E-Mail	gelöschte Pixel im
viewing thumbnails in Quick Review . 36	Hintergrund 58 gelöschte Pixel in Bildern 58
Vordergrund	Wiederverwenden des zuletzt verwendeten
mit Hintergrund tauschen 81	Dateiformats
Vordergrund und Hintergrund tauschen81	Winkel, ausrichten an 42
Vorlagen	Z
Seitenlayout. <i>Siehe</i> Seitenlayout- Vorlagen drucken	Zähne, aufhellen 51
Vorschau	Zauberstab-Werkzeug
Bilder 28	Auswahl erstellen mit 65
W	Zauberstabwerkzeug 18
	Zeichenkreidewerkzeug 23
Webbasierte Ressourcen aufrufen	Zeichenstift 22
Web-Symbolleiste 17	Zeitmaschineneffekt 4, 89
Weichzeichnungspinsel 20	Stile für90
J 1	Zoom
Weitergeben Fotos	Zoomen
Werkzeug Symmetrische	Bilder
Form22	Zoomwerkzeug 18
Werkzeug zum Erhöhen/ Verringern der Sättigung21	

Corel® Paint Shop Pro® Photo XI-Benutzerhandbuch

Copyright 2006 Corel Corporation. Alle Rechte vorbehalten.

Geschützt durch die US-Patente Nr. 5652880, 5347620, 5767860, 6195100, 6385336, 6552725, 6657739, 6731309, 6825859 und 6633305; weitere Patente stehen noch aus.

Produktdaten, Preisangaben, Verpackung, technischer Support und Informationen ("Technische Daten") beziehen sich nur auf die im englischsprachigen Raum im Handel erhältliche Version. Die Angaben zu anderen Versionen (einschließlich anderer Sprachversionen) können hiervon abweichen.

DIE INFORMATIONEN WERDEN VON COREL OHNE GEWÄHR UND OHNE SONSTIGE AUSDRÜCKLICHE ODER STILLSCHWEIGENDE GEWÄHRLEISTUNGEN UND GARANTIEN BEREITGESTELLT. EINSCHLIESSLICH ABER NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE GEWÄHRLEISTUNG MARKTFÄHIGER ODER ZUFRIEDENSTELLENDER QUALITÄT, DER MARKTGÄNGIGKEIT ODER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK UND SOLCHE GEWÄHRLEISTUNGEN, DIE AUS GESETZEN, VORSCHRIFTEN, HANDELSBRÄUCHEN, REGELMÄSSIGEN VERHALTENSWEISEN ODER SONSTIGEM ENTSTEHEN. SIE TRAGEN DAS VOLLSTÄNDIGE RISIKO FÜR DIE AUS DIESEN INFORMATIONEN ODER IHRER NUTZUNG ENTSTEHENDEN ERGEBNISSE. COREL HAFTET WEDER IHNEN NOCH EINER ANDEREN PERSON ODER ORGANISATION GEGENÜBER FÜR IRGENDWELCHE INDIREKTEN. ZUFÄLLIGEN. SPEZIELLEN ODER FOLGESCHÄDEN. EINSCHLIESSLICH ABER NICHT BESCHRÄNKT AUF EINNAHMEN- ODER GEWINNEINBUSSEN, VERLORENE ODER BESCHÄDIGTE DATEN UND ANDERE GESCHÄFTLICHE ODER WIRTSCHAFTLICHE VERLUSTE. AUCH WENN COREL AUF DIE MÖGLICHKEIT SOLCHER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDE ODER DIESE VORHERSEHBAR SIND. DARÜBER HINAUS HAFTET COREL NICHT FÜR ANSPRÜCHE DRITTER. CORELS GESAMTHAFTUNG IHNEN GEGENÜBER ENTSPRICHT DEN KOSTEN. DIE IHNEN DURCH DEN KAUF DIESER MATERIALIEN ENTSTANDEN SIND. EINIGE BUNDESSTAATEN/LÄNDER GESTATTEN KEINE AUSSCHLÜSSE ODER BESCHRÄNKUNGEN DER HAFTUNG FÜR FOLGESCHÄDEN ODER ZUFÄLLIGE SCHÄDEN: DAHER GELTEN DIE OBIGEN EINSCHRÄNKUNGEN FÜR SIE MÖGLICHERWEISE NICHT.

Corel, das Corel-Logo, Paint Shop Pro, CorelDRAW, Corel Support Services, Painter, Photo Album, Picture Tubes, Snapfire, WinZip und WordPerfect sind Marken oder eingetragene Marken der Corel Corporation und/oder ihrer Tochtergesellschaften in Kanada, den USA und/oder anderen Ländern. InstallShield ist eine eingetragene Marke der Macrovision Corporation in den USA und/oder anderen Ländern. Outlook und Windows sind eingetragene Marken der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern. 014066